Gestione la red con System Manager

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/network-manage-overview-concept.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestione la red con System Manager 1
Información general sobre la gestión de redes con System Manager 1
Ver y administrar la red 1
Recomendaciones de detección y reparación automáticas para problemas de cableado de red 2
Descarga de datos de red para creación de informes 4

Gestione la red con System Manager

Información general sobre la gestión de redes con System Manager

Los temas de esta sección muestran cómo gestionar la red del sistema de almacenamiento, incluidos los espacios IP, los dominios de retransmisión, las subredes, las interfaces de red y los puertos Ethernet, con System Manager en ONTAP 9.7 y versiones posteriores.

Si utiliza la versión clásica de System Manager (disponible solo en ONTAP 9.7 y versiones anteriores), consulte este tema:

- "Gestión de la red"

Ver y administrar la red

A partir de ONTAP 9.8, puede usar System Manager para mostrar un gráfico que muestra los componentes y la configuración de la red. A partir de ONTAP 9.12.0, puede ver la asociación de LIF y subred en la cuadrícula interfaces de red.

La nueva función de visualización de red permite a los usuarios ver la ruta de conexiones de red entre hosts, puertos, SVM, volúmenes, etc. en una interfaz gráfica.

El gráfico aparece cuando selecciona **Red > Descripción general** o cuando selecciona → En la sección **Red** del tablero de mandos.

En el gráfico se muestran las siguientes categorías de componentes:

- Hosts
- Puertos de almacenamiento
- Interfaces de red
- Máquinas virtuales de almacenamiento
- Componentes de acceso a datos

Cada sección muestra detalles adicionales que puede pasar el ratón sobre o seleccionar para realizar tareas de configuración y gestión de la red.

Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos de las muchas maneras en que puede interactuar con el gráfico para ver detalles sobre cada componente o iniciar acciones para administrar su red:

- Haga clic en un host para ver su configuración: Los puertos, las interfaces de red, las máquinas virtuales de almacenamiento y los componentes de acceso a datos asociados con este.
- Pase el ratón por la cantidad de volúmenes de una máquina virtual de almacenamiento para seleccionar un volumen para ver sus detalles.

- Seleccione una interfaz de iSCSI para ver el rendimiento durante la última semana.
- Haga clic en ⋮ junto a un componente para iniciar acciones para modificar ese componente.
- Determine rápidamente dónde pueden ocurrir los problemas en la red, indicado por una "X" junto a componentes que no son sanos.

Vídeo sobre visualización de red de System Manager



Recomendaciones de detección y reparación automáticas para problemas de cableado de red

ONTAP puede detectar y recomendar automáticamente soluciones para problemas de cableado de red en función de la accesibilidad de la capa 2 de un componente de dominio de difusión (puertos ethernet).

Un cableado incorrecto durante la configuración del clúster o cuando un nodo nuevo se une a un clúster existente puede provocar una asignación de puerto de dominio de retransmisión inesperada. A partir de ONTAP 9.10.1, el clúster comprueba automáticamente si hay problemas de cableado de red mediante la verificación de la accesibilidad del puerto después de la configuración del clúster o cuando un nuevo nodo se une a un clúster existente.

Si se detecta un problema de accesibilidad del puerto, System Manager recomienda una operación de reparación para resolver el problema.

Después de configurar el clúster, se informan los problemas de cableado de red en la consola.

Después de unir un nodo nuevo a un clúster, aparecen los problemas de cableado de red en la página Nodes.

También puede ver el estado del cableado de red en el diagrama de red. Los problemas de accesibilidad del

puerto se indican en el diagrama de red mediante un icono de error rojo.

Tras la configuración del clúster

Después de configurar el clúster, si el sistema detecta un problema de cableado de red, aparece un mensaje en la consola.



Pasos

1. Corrija el cableado como se indica en el mensaje.
2. Haga clic en el vínculo para abrir el cuadro de diálogo Actualizar dominios de difusión. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar dominios de

difusión.

3. Revise la información sobre el puerto, incluido el nodo, los problemas, el dominio de retransmisión actual y el dominio de retransmisión esperado.
4. Seleccione los puertos que desea reparar y haga clic en **solucionar**. El sistema moverá los puertos del dominio de retransmisión actual al dominio de retransmisión esperado.

Unión del nodo posterior

Tras unir un nodo nuevo a un clúster, si el sistema detecta un problema de cableado de red, aparece un mensaje en la página Nodes.



Pasos

1. Corrija el cableado como se indica en el mensaje.
2. Haga clic en el vínculo para abrir el cuadro de diálogo Actualizar dominios de difusión. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar dominios de

difusión.

3. Revise la información sobre el puerto, incluido el nodo, los problemas, el dominio de retransmisión actual y el dominio de retransmisión esperado.
4. Seleccione los puertos que desea reparar y haga clic en **solucionar**. El sistema moverá los puertos del dominio de retransmisión actual al dominio de retransmisión esperado.

Descarga de datos de red para creación de informes

A partir de ONTAP 9.8, puede descargar los datos que se muestran en System Manager acerca de la red.

Cuando se muestra información en un *List View*, se puede hacer clic en **Descargar** y se descarga la lista de objetos que se muestra.

- La lista se descarga en formato de valores separados por comas (CSV).

- Sólo se descargan los datos de las columnas visibles.
- El nombre de archivo CSV tiene formato con el nombre del objeto y una Marca de hora.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.