Administrar cuentas de administrador

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Administrar cuentas de administrador . . . 1
Información general sobre las cuentas de administrador . . . 1
Asociar una clave pública a una cuenta de administrador . . . 1
Genere e instale un certificado de servidor firmado por CA . . . 2
Configurar el acceso al controlador de dominio de Active Directory . . . 5
Configurar el acceso a servidores LDAP o NIS . . . 8
Cambiar una contraseña de administrador . . . 11
Bloquear y desbloquear una cuenta de administrador . . . 12
Gestionar intentos fallidos de inicio de sesión . . . 12
Aplicar SHA-2 en contraseñas de cuenta de administrador . . . 13

Administrar cuentas de administrador

Información general sobre las cuentas de administrador

En función de cómo haya habilitado el acceso a una cuenta, puede que deba asociar una clave pública a una cuenta local, instalar un certificado digital de servidor firmado por CA o configurar AD, LDAP o NIS. Es posible realizar todas estas tareas antes o después de habilitar el acceso a la cuenta.

Asociar una clave pública a una cuenta de administrador

Para la autenticación de clave pública SSH, debe asociar la clave pública a una cuenta de administrador para que la cuenta pueda acceder a la SVM. Puede utilizar el `security login publickey create` comando para asociar una clave a una cuenta de administrador.

Antes de empezar

- Debe haber generado la clave SSH.
- Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Acerca de esta tarea

Si autentica una cuenta a través de SSH tanto con una contraseña como con una clave pública SSH, la cuenta se autentica primero con la clave pública.

Paso

1. Asociar una clave pública a una cuenta de administrador:

   `security login publickey create -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`* `-publickey` *`certificate`* `-comment` *`comment`*

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   "Asociación de una clave pública con una cuenta de usuario"

   El siguiente comando asocia una clave pública con la cuenta de administrador de SVM `svmadmin1` Para la SVM `engData1`. A la clave pública se le asigna el número de índice 5.

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

Genere e instale un certificado de servidor firmado por CA

Genere e instale una información general de certificados de servidor firmados por CA

En los sistemas de producción, se recomienda instalar un certificado digital firmado por CA para usarlo en la autenticación del clúster o SVM como servidor SSL. Puede utilizar el `security certificate generate-csr` Para generar una solicitud de firma de certificación (CSR) y la `security certificate install` comando para instalar el certificado que recibe de la autoridad de certificación.

Genere una solicitud de firma de certificación

Puede utilizar el `security certificate generate-csr` Comando para generar una solicitud de firma de certificación (CSR). Después de procesar la solicitud, la entidad de certificación (CA) envía el certificado digital firmado.

Lo que necesitará

Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Pasos

1. Genere una CSR:

   ```
   security certificate generate-csr -common-name FQDN_or_common_name -size
   512|1024|1536|2048 -country country -state state -locality locality
   -organization organization -unit unit -email-addr email_of_contact -hash
   -function SHA1|SHA256|MD5
   ```

   El siguiente comando crea una CSR con un `2048`-clave privada de bit generada por `SHA256` función de hashing para uso por la `Software` grupo en la `IT` departamento de una empresa cuyo nombre común personalizado es `server1.companyname.com`, ubicado en `Sunnyvale`, `California`, `USA`. La dirección de correo electrónico del administrador de contacto de SVM es `web@example.com`. El sistema muestra la CSR y la clave privada en la salida.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. Copie la solicitud de certificado de la salida CSR y envíela en formato electrónico (por ejemplo, correo electrónico) a una CA de terceros de confianza para su firma.

   Después de procesar la solicitud, la CA envía el certificado digital firmado. Debe conservar una copia de la clave privada y el certificado digital firmado por la CA.

Instale un certificado de servidor firmado por CA

Puede utilizar el `security certificate install` Comando para instalar un certificado de servidor firmado por CA en una SVM. ONTAP solicita los certificados raíz y intermedios de la entidad de certificación (CA) que forman la cadena de certificados del certificado de servidor.

Lo que necesitará

Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Paso

1. Instale un certificado de servidor firmado por CA: `security certificate install -vserver SVM_name -type certificate_type`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   > ONTAP solicita los certificados intermedios y de raíz de CA que forman la cadena de certificados del certificado de servidor. La cadena comienza con el certificado de la CA que emitió el certificado de servidor y puede llegar hasta el certificado raíz de la CA. Cualquier certificado intermedio que falte provocará el error en la instalación del certificado de servidor.

   El siguiente comando instala los firmados por CA `server` Certificado y certificados intermedios en la SVM`engData2`.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
```

```
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

Configurar el acceso al controlador de dominio de Active Directory

Configurar la información general de acceso al controlador de dominio de Active Directory

Para poder acceder a la SVM, es necesario configurar el acceso de la controladora de dominio de AD al clúster o a la SVM. Si ya ha configurado un servidor SMB para una SVM de datos, puede configurar la SVM como puerta de enlace, o *tunnel*, para el acceso de AD al clúster. Si no configuró un servidor SMB, puede crear una cuenta de equipo para la SVM en el dominio de AD.

ONTAP admite los siguientes servicios de autenticación de controladores de dominio:

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon

- Autoridad de seguridad local (LSA)

ONTAP admite los siguientes algoritmos de clave de sesión para conexiones seguras de Netlogon:

Algoritmo de clave de sesión	Disponible en…
HMAC-SHA256, basado en el estándar de cifrado avanzado (AES)	ONTAP 9.10.1 y posteriores
DES y HMAC-MD5 (cuando se establece la clave fuerte)	Todas las versiones de ONTAP 9

Si desea utilizar claves de sesión AES durante el establecimiento de canal seguro de Netlogon en ONTAP 9.10.1 y posterior, debe habilitarlas utilizando el siguiente comando:

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for-netlogon-channel true
```

El valor predeterminado es `false`.

En las versiones de ONTAP anteriores a 9.10.1, si el controlador de dominio aplica AES para servicios de Netlogon seguros, la conexión falla. El controlador de dominio debe configurarse para aceptar conexiones de clave segura con ONTAP en estas versiones.

Configure un túnel de autenticación

Si ya ha configurado un servidor SMB para una SVM de datos, puede usar el `security login domain-tunnel create` Comando para configurar la SVM como puerta de enlace, o *tunnel*, para obtener acceso AD al clúster.

Lo que necesitará

- Debe haber configurado un servidor SMB para una SVM de datos.
- Debe haber habilitado una cuenta de usuario de dominio de AD para acceder a la SVM de administrador para el clúster.
- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

A partir de ONTAP 9.10.1, si tiene una puerta de enlace SVM (túnel de dominio) para acceso AD, puede usar Kerberos para autenticación de administrador si ha deshabilitado NTLM en el dominio de AD. En versiones anteriores, Kerberos no era compatible con la autenticación de administrador para puertas de enlace de SVM. Esta funcionalidad está disponible de forma predeterminada; no se requiere configuración.

NOTA

La autenticación Kerberos siempre se intenta primero. En caso de error, se intenta la autenticación NTLM.

Paso

1. Configure una SVM de datos habilitada para SMB como túnel de autenticación para el acceso de la controladora de dominio AD al clúster:

   ```
   security login domain-tunnel create -vserver SVM_name
   ```

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   La SVM debe estar en ejecución para que el usuario se autentique.

El siguiente comando configura la SVM de datos habilitada para SMB`engData` como túnel de autenticación.

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

Cree una cuenta de equipo SVM en el dominio

Si no ha configurado un servidor SMB para una SVM de datos, puede usar el `vserver active-directory create` Comando para crear una cuenta de equipo para la SVM en el dominio.

Lo que necesitará

Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Acerca de esta tarea

Después de introducir el `vserver active-directory create` Se le pedirá que proporcione las credenciales de una cuenta de usuario de AD con privilegios suficientes para agregar equipos a la unidad organizativa especificada en el dominio. La contraseña de la cuenta no puede estar vacía.

Paso

1. Cree una cuenta de equipo para una SVM en el dominio de AD:

   `vserver active-directory create -vserver` *`SVM_name`* `-account-name` *`NetBIOS_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`organizational_unit`*

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   El siguiente comando crea una cuenta de equipo denominada `ADSERVER1` en el dominio `example.com` Para la SVM `engData`. Se le pedirá que introduzca las credenciales de cuenta de usuario de AD después de introducir el comando.

   ```
   cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
   -name ADSERVER1 -domain example.com

   In order to create an Active Directory machine account, you must supply
   the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
   add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
   domain.

   Enter the user name: Administrator

   Enter the password:
   ```

Configurar el acceso a servidores LDAP o NIS

Configure la información general sobre el acceso a servidores LDAP o NIS

Debe configurar el acceso del servidor LDAP o NIS a una SVM para que las cuentas LDAP o NIS puedan acceder a la SVM. La función de conmutador le permite utilizar LDAP o NIS como fuentes alternativas de servicio de nombres.

Configure el acceso al servidor LDAP

Para que las cuentas LDAP puedan acceder a la SVM, debe configurar el acceso del servidor LDAP a una SVM. Puede utilizar el `vserver services name-service ldap client create` Comando para crear una configuración de cliente LDAP en la SVM. A continuación, puede utilizar la `vserver services name-service ldap create` Comando para asociar la configuración del cliente LDAP con la SVM.

Lo que necesitará

- Debe haber instalado un "Certificado digital de servidor firmado por CA" En la SVM.
- Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Acerca de esta tarea

La mayoría de los servidores LDAP pueden utilizar los esquemas predeterminados proporcionados por ONTAP:

- MS-AD-BIS (el esquema preferido para la mayoría de los servidores AD de Windows 2012 y posteriores)
- AD-IDMU (servidores AD de Windows 2008, Windows 2012 y posteriores)
- AD-SFU (servidores Windows 2003 y anteriores de AD)
- RFC-2307 (SERVIDORES UNIX LDAP)

Es mejor utilizar los esquemas predeterminados a menos que haya un requisito para hacer lo contrario. Si es así, puede crear su propio esquema copiando un esquema predeterminado y modificando la copia. Para obtener más información, consulte los siguientes documentos.

- "Configuración de NFS"
- "Informe técnico de NetApp 4835: Cómo configurar LDAP en ONTAP"

Pasos

1. Cree una configuración de cliente LDAP en una SVM: `vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_IPs -schema schema -use-start-tls true|false`

   > Start TLS es compatible únicamente para acceder a las SVM de datos. No admite el acceso a las SVM de administración.

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   El siguiente comando crea una configuración de cliente LDAP llamada `corp` En la SVM`engData`. El cliente hace vínculos anónimos a los servidores LDAP con las direcciones IP `172.160.0.100` y..

172.16.0.101. El cliente utiliza el RFC-2307 Esquema para realizar consultas LDAP. La comunicación entre el cliente y el servidor se cifra mediante Start TLS.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> A partir de ONTAP 9.2, el campo -ldap-servers reemplaza el campo -servers. Este nuevo campo puede tomar un nombre de host o una dirección IP para el servidor LDAP.

2. Asocie la configuración del cliente LDAP con la SVM: vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true|false

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   El siguiente comando asocia la configuración del cliente LDAP corp Con la SVMengData, Y habilita el cliente LDAP en la SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> A partir de ONTAP 9.2, el vserver services name-service ldap create El comando realiza una validación automática de la configuración e informa de un mensaje de error si ONTAP no puede comunicarse con el servidor de nombres.

3. Validar el estado de los servidores de nombres mediante el comando vserver Services NAME-service ldap check.

   El siguiente comando valida los servidores LDAP en la SVM vs0.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   El comando name service check está disponible a partir de ONTAP 9.2.

Configurar el acceso al servidor NIS

Debe configurar el acceso del servidor NIS a una SVM antes de que las cuentas NIS puedan acceder a la SVM. Puede utilizar el vserver services name-service

`nis-domain create` Comando para crear una configuración de dominio NIS en una SVM.

Lo que necesitará

- Todos los servidores configurados deben estar disponibles y accesibles antes de configurar el dominio NIS en la SVM.
- Debe ser un administrador de clúster o de SVM para ejecutar esta tarea.

Acerca de esta tarea

Puede crear varios dominios NIS. Sólo se puede establecer un dominio NIS en `active` a la vez.

Paso

1. Cree una configuración de dominio NIS en una SVM: `vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration -active true|false -nis-servers NIS_server_IPs`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

   > A partir de ONTAP 9.2, el campo `-nis-servers` reemplaza el campo `-servers`. Este nuevo campo puede tomar un nombre de host o una dirección IP para el servidor NIS.

   El siguiente comando crea una configuración de dominio NIS en la SVM `engData`. El dominio NIS `nisdomain` Está activo en la creación y se comunica con un servidor NIS con la dirección IP `192.0.2.180`.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

Crear un conmutador de servicio de nombres

La función de conmutador de servicio de nombres le permite utilizar LDAP o NIS como fuentes alternativas de servicio de nombres. Puede utilizar el `vserver services name-service ns-switch modify` para especificar el orden de búsqueda de fuentes de servicio de nombres.

Lo que necesitará

- Debe haber configurado el acceso a los servidores LDAP y NIS.
- Debe ser un administrador de clúster o un administrador de SVM para ejecutar esta tarea.

Paso

1. Especifique el orden de búsqueda para los orígenes de servicios de nombres:

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order`

   Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "hoja de trabajo".

El siguiente comando especifica el orden de búsqueda de los orígenes de servicio de nombres LDAP y NIS para `passwd` en la `engData`SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

Cambiar una contraseña de administrador

Debe cambiar la contraseña inicial inmediatamente después de iniciar sesión en el sistema por primera vez. Si es un administrador de SVM, puede usar el `security login password` para cambiar su propia contraseña. Si es un administrador de clúster, puede utilizar el `security login password` para cambiar la contraseña de cualquier administrador.

Lo que necesitará

- Debe ser un administrador de clústeres o SVM para cambiar su propia contraseña.
- Para cambiar la contraseña de otro administrador, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

La nueva contraseña debe respetar las siguientes reglas:

- No puede contener el nombre de usuario
- Debe tener al menos 8 caracteres
- Debe contener al menos una letra y un número
- No puede ser igual que las últimas seis contraseñas

> Puede utilizar el.`security login role config modify` comando para modificar las reglas de contraseña de las cuentas de asociadas con un rol determinado. Para obtener más información, consulte la página man.`security login role config modify`

Paso

1. Cambiar una contraseña de administrador: `security login password -vserver SVM_name -username user_name`

   El siguiente comando cambia la contraseña del administrador `admin1` Para la SVM`vs1.example.com`. Se le pedirá que introduzca la contraseña actual, a continuación, introduzca y vuelva a introducir la nueva contraseña.

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

Bloquear y desbloquear una cuenta de administrador

Puede utilizar el `security login lock` para bloquear una cuenta de administrador y la `security login unlock` comando para desbloquear la cuenta.

Lo que necesitará

Para poder realizar estas tareas, debe ser un administrador de clústeres.

Pasos

1. Bloquear una cuenta de administrador:

   ```
   security login lock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   El siguiente comando bloquea la cuenta de administrador `admin1` Para la SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. Desbloquear una cuenta de administrador:

   ```
   security login unlock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   El siguiente comando desbloquea la cuenta de administrador `admin1` Para la SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

Gestionar intentos fallidos de inicio de sesión

Los intentos repetidos de inicio de sesión fallidos a veces indican que un intruso está intentando acceder al sistema de almacenamiento. Puede tomar una serie de pasos para asegurarse de que no se produzca una intrusión.

Cómo sabrá que los intentos de inicio de sesión han fallado

El sistema de gestión de eventos (EMS) notifica los intentos de inicio de sesión con errores cada hora. Puede encontrar un registro de intentos fallidos de inicio de sesión en `audit.log` archivo.

Qué hacer si fallan los intentos repetidos de inicio de sesión

A corto plazo, puede tomar una serie de pasos para evitar una intrusión:

- Requerir que las contraseñas estén compuestas por un número mínimo de caracteres en mayúscula, caracteres en minúscula, caracteres especiales y/o dígitos
- Imponer un retraso tras un intento de inicio de sesión fallido
- Limite el número de intentos fallidos permitidos y bloquee los usuarios después del número especificado de intentos fallidos

- Caducar y bloquee cuentas que estén inactivas durante un número determinado de días

Puede utilizar el `security login role config modify` comando para ejecutar estas tareas.

A largo plazo, puede realizar estos pasos adicionales:

- Utilice la `security ssh modify` Comando para limitar el número de intentos de inicio de sesión con errores de todas las SVM recién creadas.
- Migre las cuentas de algoritmo MD5 existentes al algoritmo SHA-512 más seguro al requerir que los usuarios cambien sus contraseñas.

Aplicar SHA-2 en contraseñas de cuenta de administrador

Las cuentas de administrador creadas antes de ONTAP 9.0 siguen utilizando contraseñas MD5 después de la actualización, hasta que las contraseñas se modifican manualmente. MD5 es menos seguro que SHA-2. Por lo tanto, después de la actualización, debería pedir a los usuarios de cuentas MD5 que cambien sus contraseñas para utilizar la función hash SHA-512 predeterminada.

Acerca de esta tarea

La funcionalidad hash de contraseña le permite hacer lo siguiente:

- Muestra las cuentas de usuario que coinciden con la función hash especificada.
- Caducar cuentas que utilizan una función hash especificada (por ejemplo, MD5), obligando a los usuarios a cambiar sus contraseñas en su siguiente inicio de sesión.
- Bloquear cuentas cuyas contraseñas utilizan la función hash especificada.
- Al volver a una versión anterior a ONTAP 9, restablezca la contraseña propia del administrador del clúster para que sea compatible con la función hash (MD5) admitida por la versión anterior.

ONTAP acepta contraseñas SHA-2 previamente hash solo mediante el SDK NetApp Manageability (Security-login-create y Security-login-modify-password).

"Mejoras en la capacidad de gestión"

Pasos

1. Migrar las cuentas de administrador MD5 a la función hash de contraseña SHA-512:
   a. Caducar todas las cuentas de administrador de MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Al hacerlo, se obliga a los usuarios de cuentas MD5 a cambiar sus contraseñas al siguiente inicio de sesión.

   b. Pida a los usuarios de cuentas MD5 que inicien sesión a través de una consola o una sesión SSH.

      El sistema detecta que las cuentas han caducado y solicita a los usuarios que cambien sus contraseñas. SHA-512 se utiliza de forma predeterminada para las contraseñas modificadas.

2. Para las cuentas MD5 cuyos usuarios no inician sesión para cambiar sus contraseñas en un período de tiempo, fuerce la migración de la cuenta:

a. Cuentas de bloqueo que todavía utilizan la función hash MD5 (nivel de privilegio avanzado):
   `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

   Después del número de días especificado por `-lock-after`, Los usuarios no pueden acceder a sus cuentas MD5.

b. Desbloquee las cuentas cuando los usuarios estén preparados para cambiar sus contraseñas:
   `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. Hacer que los usuarios inicien sesión en sus cuentas mediante una sesión SSH o de consola y cambien sus contraseñas cuando el sistema les solicite que lo hagan.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.