SMB 共有の ACL を使用してファイルアクセスを保護

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/manage-smb-level-acls-concept.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB 共有の ACL を使用してファイルアクセスを保護 1
SMB 共有レベル ACL の管理に関するガイドラインを次に示します 1
SMB 共有のアクセス制御リストを作成 1
SMB 共有アクセス制御リストの管理用コマンド 3

SMB 共有の ACL を使用してファイルアクセスを保護

SMB 共有レベル ACL の管理に関するガイドラインを次に示します

共有レベルの ACL を変更すると、共有に設定するアクセス権を強化したり、軽減したりできます。Windows のユーザとグループまたは UNIX のユーザとグループのいずれかを使用して共有レベルの ACL を設定できます。

共有を作成すると、共有レベルの ACL のデフォルトでは、 Everyone という名前の標準グループに読み取りアクセス権が与えられます。ACL に読み取りアクセス権が設定されているため、ドメイン内およびすべての信頼できるドメイン内のすべてのユーザに共有への読み取り専用アクセス権が与えられます。

共有レベルの ACL を変更するには、 Windows クライアントの Microsoft 管理コンソール（ MMC ）または ONTAP コマンドラインを使用します。

MMC を使用する際には、次の点に留意してください。

- 指定するユーザ名およびグループ名は Windows 名である必要があります。
- Windows の権限だけを指定できます。

ONTAP コマンドラインを使用する際には、次の点に留意してください。

- ユーザ名およびグループ名には、 Windows 名または UNIX 名を使用できます。

  ACL の作成時または変更時に指定されない場合、デフォルトのタイプは Windows のユーザとグループです。

- Windows の権限だけを指定できます。

SMB 共有のアクセス制御リストを作成

SMB 共有の Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）を作成して共有権限を設定すると、ユーザとグループの共有へのアクセスレベルを制御できます。

ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ名、あるいは UNIX ユーザまたはグループ名を使用して共有レベルの ACL を設定できます。

新しい ACL を作成する前に ' セキュリティ・リスクの原因となるデフォルトの共有 ACL Everyone / Full Control を削除する必要があります

ワークグループモードでは、ローカルドメイン名は SMB サーバ名です。

手順

1. デフォルトの共有 ACL を削除します。「 vserver cifs share access-control delete -vserver vserver_name __ share_share_name _-user-or-group-name Everyone 」

2. 新しい ACL を設定します。

設定する **ACL** に使用するアカウント	入力するコマンド
Windows ユーザ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name _ *share_share_name -user-group -type windows-user-or -group_windows_domain_name \\user_name_permission_access_right`* 」
Windows グループ	vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name _ *share_share_name -user-group -type windows-user -or -group_group_name -permission_access_right`*
UNIX ユーザ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name __ share_share_name -user-group -type _unix-user_user_user-or-group-name または -group_unix_user_name -permission access_right 」です
UNIX グループ	「 vserver cifs share access-control create -vserver vserver_name *share_share_name -user-group -type _unix-group_user_user-or-group-name* -permission access_right

3. vserver cifs share access-control show コマンドを使用して、共有に適用された ACL が正しいことを確認します。

次のコマンドでは、「 vs1.example.com`"SVM: 」上の「 "`sales Team" 」共有に対して「 Change 」権限を「 Windows 」グループに付与します

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

次のコマンドは '`vs2.example.com`"SVM: 上の "eng`" 共有の "engineering" UNIX グループに対して 'Read" 権限を与えます

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs2.example.com -share eng -user-group-type unix-group -user-or-group  eng
-permission Read

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group                User/Group  Access
Vserver          Name        Name                      Type
Permission
---------------- ----------- -------------------       -----------
-----------
vs2.example.com  c$          BUILTIN\Administrators    windows
Full_Control
vs2.example.com  eng         engineering               unix-group  Read
```

次のコマンドを実行すると、「 vs1 」 SVM 上の「 `d atvol5 」共有に対して、「 Tiger Team 」という名前のローカル Windows グループに「 Change 」権限が付与され、「 Full_Control 」権限が「 `vs1 」という名前のローカル Windows ユーザに付与されます。

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                   User/Group  Access
Vserver        Name        Name                         Type
Permission
-------------- ----------- ---------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators       windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"          windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"           windows
Full_Control
```

SMB 共有アクセス制御リストの管理用コマンド

アクセス制御リスト（ ACL ）の作成、表示、変更、削除など、 SMB の ACL を管理するためのコマンドについて説明します。

状況	使用するコマンド
新しい ACL を作成	「 vserver cifs share access-control create 」のようになります
ACL を表示します	「 vserver cifs share access-control show 」のように表示されます
ACL を変更します	「 vserver cifs share access-control modify 」
ACL を削除します	「 vserver cifs share access-control delete 」のようになります

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。