# SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/manage-netbios-aliases-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します . . . . . 1
SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスの概要を管理します . . . . . 1
CIFS サーバに NetBIOS エイリアスのリストを追加します . . . . . 1
NetBIOS エイリアスリストから NetBIOS エイリアスを削除します . . . . . 2
CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示します . . . . . 3
SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうかを確認します . . . . . 4

# SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します

## SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスの概要を管理します

NetBIOS エイリアスは、 SMB クライアントが SMB サーバに接続するときに使用できる SMB サーバの別名です。SMB サーバの NetBIOS エイリアスを設定すると、他のファイルサーバのデータを SMB サーバに統合して、 SMB サーバが元のファイルサーバの名前に応答するようにする場合に役立ちます。

SMB サーバの作成時または SMB サーバ作成後の任意の時点で、 NetBIOS エイリアスのリストを指定できます。リストへの NetBIOS エイリアスの追加や削除は、いつでも行うことができます。SMB サーバには NetBIOS エイリアスリスト内のどの名前を使用しても接続できます。

NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示する

## CIFS サーバに NetBIOS エイリアスのリストを追加します

エイリアスを使用して SMB クライアントを CIFS サーバに接続する場合、 NetBIOS エイリアスのリストを作成するか、 NetBIOS エイリアスの既存のリストに NetBIOS エイリアスを追加します。

このタスクについて

- NetBIOS エイリアス名は 15 文字以内にする必要があります。
- CIFS サーバには最大 200 個の NetBIOS エイリアスを設定できます。
- 次の文字は使用できません。

  @ # * （） = +[] | ； ： " 、 <> \ / ？

手順

1. NetBIOS エイリアスを追加します。 +`vserver cifs add-netbios-aliases -vserver *vserver_name* _ netbios-aliases -netbios-aliases -netbios-aliases _NetBIOS_alias 、……`

   vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1 、 alias_2 、 alias_3

   - 1 つ以上の NetBIOS エイリアスをカンマで区切って指定します。
   - 指定した NetBIOS エイリアスが既存のリストに追加されます。
   - 現在のリストが空である場合、 NetBIOS エイリアスの新しいリストが作成されます。
2. NetBIOS エイリアスが正しく追加されたことを確認します。 vserver cifs show -vserver vserver_name -display-netbios-aliases

   vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

NetBIOS エイリアスリストからの NetBIOS エイリアスの削除

CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示する

# NetBIOS エイリアスリストから NetBIOS エイリアスを削除します

CIFS サーバで特定の NetBIOS エイリアスが不要な場合、その NetBIOS エイリアスをリストから削除できます。リストからすべての NetBIOS エイリアスを削除することもできます。

複数の NetBIOS エイリアスを削除するには、カンマで区切って指定します。CIFS サーバ上のすべての NetBIOS エイリアスを削除するには '-netbios-aliases パラメータの値に -' を指定します

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 削除する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| リスト内の特定の NetBIOS エイリアス | +vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver _vserver_name -netbios-aliases -netbios-aliases _ NetBIOS_alias _ 、… +` |
| リスト内のすべての NetBIOS エイリアス | vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver _vserver_name -netbios-aliases -` |

「 vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1 」

2. 指定した NetBIOS エイリアスが削除されたことを確認します。 vserver cifs show -vserver vserver_name -display-netbios-aliases

   vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
```

# CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示します

NetBIOS エイリアスのリストを表示できます。これは、 SMB クライアントが CIFS サーバへの接続に使用できる名前を確認する場合に役立ちます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| CIFS サーバの NetBIOS エイリアス | vserver cifs show-display-netbios-aliases |
| NetBIOS エイリアスのリストを含む詳細な CIFS サーバ情報 | 「 vserver cifs show -instance 」 |

次の例は、 CIFS サーバの NetBIOS エイリアスに関する情報を表示します。

vserver cifs show-display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

次の例は、 NetBIOS エイリアスのリストを CIFS サーバの詳細情報の一部として表示します。

「 vserver cifs show -instance 」

```
                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,
ALIAS_3
```

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

CIFS サーバへの NetBIOS エイリアスのリストの追加

CIFS サーバの管理用コマンド

# SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうかを確認します

SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうか、および使用している場合はその NetBIOS エイリアスを確認できます。これは、接続の問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

SMB 接続に関連づけられた NetBIOS エイリアス（存在する場合）を表示するには '-instance パラメータを使用する必要がありますCIFS サーバ名または IP アドレスを使用して SMB 接続を行っている場合、 NetBIOS 名フィールドの出力は「 - 」（ハイフン）になります。

ステップ

1. 必要な操作を実行します。

| 表示する **NetBIOS** 情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SMB 接続 | 「 vserver cifs session show -instance 」 |
| 指定した NetBIOS エイリアスを使用する接続： | vserver cifs session show -instance -netbios-name *netbios_name*` |

次の例は、セッション ID 1 の SMB 接続に使用されている NetBIOS エイリアスに関する情報を表示します。

vserver cifs session show -session-id 1-instance

```
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 127834
Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25
                  Workstation: 10.2.2.50
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: EXAMPLE\user1
                    UNIX User: user1
                  Open Shares: 2
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 1d 1h 10m 5s
                    Idle Time: 22s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.