# アクセスベースの列挙を使用して共有のフォルダのセキュリティを確保します

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/provide-security-access-based-enumeration-task.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アクセスベースの列挙を使用して共有のフォルダのセキュリティを確保します . . . . . 1
アクセスベースの列挙の概要を使用して、共有のフォルダのセキュリティを提供します . . . . . 1
SMB 共有でのアクセスベースの列挙を有効または無効にします . . . . . 1
Windows クライアントからのアクセスベースの列挙を有効または無効にします . . . . . 3

# アクセスベースの列挙を使用して共有のフォルダのセキュリティを確保します

## アクセスベースの列挙の概要を使用して、共有のフォルダのセキュリティを提供します

Access-Based Enumeration が SMB 共有で有効になっていると、共有内のフォルダまたはファイルに（個人またはグループの権限制限により）アクセスする権限がないユーザの環境には、その共有リソースは表示されませんが、共有自体は表示されたままです。

従来の共有プロパティでは、共有内のファイルやフォルダの表示や変更権限を持つユーザ（個人またはグループ）を指定できます。ただし、権限のないユーザに対して共有内のフォルダやファイルを表示可能とするかどうかを制御することはできません。この状態だと、共有内のこれらのフォルダ名またはファイル名に、顧客名や開発中の製品などの重要な情報が記述されている場合に問題になることがあります。

ABE では、共有プロパティが強化され、共有内のファイルやフォルダの列挙表示も対象になりました。このため、 ABE を使用して、ユーザのアクセス権に基づいて共有内のファイルとフォルダの表示をフィルタリングすることができます。つまり、共有自体はすべてのユーザに表示されますが、共有内のファイルやフォルダは、指定したユーザに対して表示したり非表示にしたりすることができます。職場の機密情報を保護するだけでなく、 ABE を使用すると大きなディレクトリ構造の表示を簡略化できるため、あらゆるコンテンツにアクセスする必要がないユーザにメリットがあります。たとえば、共有自体はすべてのユーザに表示されますが、共有内のファイルやフォルダは表示または非表示にすることができます。

## SMB 共有でのアクセスベースの列挙を有効または無効にします

SMB 共有で Access-Based Enumeration を有効または無効にすると、ユーザがアクセス権のない共有リソースを表示することを許可または禁止できます。

デフォルトでは、 ABE は無効になっています。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 状況 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 新しい共有で ABE を有効にします | vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share -properties access-based-enumeration SMB 共有を作成する際に、追加のオプションの共有設定や追加の共有プロパティを指定できます。詳細については 'vserver cifs share create コマンドのマニュアルページを参照してください |

| 状況 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| 既存の共有で ABE を有効にします | vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share -properties access-based-enumeration 既存の共有プロパティは維持されます。ABE 共有プロパティは既存の共有プロパティリストに追加されます。 |
| 既存の共有で ABE を無効にします | vserver cifs share properties remove -vserver vserver_name -share-name share_name -share -properties access-based-enumeration その他の共有プロパティは維持されます。ABE 共有プロパティのみが共有プロパティリストから削除されます。 |

2. vserver cifs share show コマンドを使用して、共有設定が正しいことを確認します。

次の例は、 SVM vs1 上で「 /sales 」というパスを使用して「 Sales 」という名前の ABE SMB 共有を作成します。共有は、「 access-based-enumeration 」を共有プロパティとして使用して作成されます。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name sales -path
/sales  -share-properties access-based-
enumeration,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name sales

                      Vserver: vs1
                        Share: sales
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /sales
             Share Properties: access-based-enumeration
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

次に、「 access-based-enumeration 」共有プロパティを「 `d ata2` 」という名前の SMB 共有に追加する例を示します。

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties access-based-enumeration

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2 -fields
share-name,share-properties
server  share-name share-properties
------- ---------- ----------------------------------------------------
vs1     data2      oplocks,browsable,changenotify,access-based-enumeration
```

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

# Windows クライアントからのアクセスベースの列挙を有効または無効にします

SMB 共有での Access-Based Enumeration の有効化と無効化は Windows クライアントから実行できるため、この共有設定は CIFS サーバに接続することなく編集できます。

手順

1. ABE をサポートしている Windows クライアントで次のコマンドを入力します。 abecmd [/enable | /disable] [/server CIFS_server_name] ｛ /all | share_name ｝ `

   「 abecmd 」コマンドの詳細については、 Windows クライアントのマニュアルを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。