# ホームディレクトリ共有
## ONTAP 9

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/add-home-directory-share-task.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ホームディレクトリ共有 . . . . . 1
ホームディレクトリ共有を追加します . . . . . 1
ホームディレクトリ共有には、一意なユーザ名が必要です . . . . . 2
アップグレード後に静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響 . . . . . 3

# ホームディレクトリ共有

## ホームディレクトリ共有を追加します

### SMB ホームディレクトリ機能を使用する場合、共有プロパティにホームディレクトリプロパティを含む共有を少なくとも 1 つ追加する必要があります。

ホーム・ディレクトリ共有は、「 vserver cifs share create 」コマンドを使用して作成するか、「 vserver cifs share modify 」コマンドを使用して、いつでもホーム・ディレクトリ共有に変更できます。

ホーム・ディレクトリ共有を作成するには ' 共有を作成または変更するときに '-share-properties オプションに homedirectory を指定する必要があります共有名と共有パスは変数を使用して指定できます。変数はユーザがそれぞれのホームディレクトリに接続するときに動的に変換されます。パスで使用できる変数は '%w ' %d' および %u ですこれらの変数は 'Windows のユーザ名 ' ドメイン ' マッピングされた UNIX のユーザ名にそれぞれ対応しています

手順

1. ホームディレクトリ共有を追加します。 +`vserver cifs share create -vserver vserver_name __ -share -name share_name -path path_to_share -share-properties homedirectory [,…]

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）を指定します。

   `-share-name share_name には、ホーム・ディレクトリの共有名を指定します。

   必須の変数に加えて、共有名にリテラル文字列「 %w 」、「 %u 」、または「 %d 」が含まれている場合、リテラル文字列の前に % （パーセント）文字を付けて、 ONTAP がリテラル文字列を変数として処理しないようにする必要があります（例：「 %%w 」）。

   - 共有名には '%w または %u のいずれかの変数を使用する必要があります
   - 共有名には '%d' 変数 ( 例 : %d'`%w ') または固定部分 ( 例 : home1_`%w ```') を含めることもできます
   - 管理者が、他のユーザのホームディレクトリに接続するために、またはユーザが他のユーザのホームディレクトリに接続するのを許可するために共有を使用する場合は、動的な共有名のパターンの先頭にチルダ（ ~ ）を付ける必要があります。

     「 vserver cifs home-directory modify 」は、「 -is-home-dirs-access-for-admin-enabled 」オプションを「 true 」に設定するか、 advanced オプション「 -is-home-dirs-access-for-public-enabled 」を「 true 」に設定することで、このアクセスを有効にするために使用します。

   「 -path 」には、ホーム・ディレクトリへの相対パスを指定します。

`-share-properties homedirectory [,…] には、その共有の共有プロパティを指定します。homedirectory の値を指定する必要があります追加の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。

1. 「 vserver cifs share show 」コマンドを使用して、ホームディレクトリ共有が正常に追加されたことを確認します。

次のコマンドでは '%w という名前のホーム・ディレクトリ共有が作成されます「 oplocks 」、「 browsable 」、および「 changenotify 」の各共有プロパティは、「 homedirectory 」共有プロパティの設定に加えて設

定されています。

この例で表示されているのは、 SVM の共有の出力の一部です。出力は省略されています。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

ホームディレクトリ検索パスを追加しています

自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン

ユーザのホームディレクトリへのアクセスの管理

# ホームディレクトリ共有には、一意なユーザ名が必要です

## 共有を動的に生成するために '%w （ Windows ユーザ名）変数または %u （ UNIX ユーザ名）変数を使用してホーム・ディレクトリ共有を作成するときは ' 一意なユーザ名を割り当てるように注意してください共有名はユーザ名にマッピングされます。

静的共有の名前とユーザの名前が同じ場合、次の 2 つの問題が発生する可能性があります。

- ユーザが net view コマンドを使用してクラスタ上の共有の一覧を表示すると、同じユーザ名を持つ 2 つの共有が表示されます。
- ユーザがその共有名に接続すると、常に静的共有に接続され、同じ名前のホームディレクトリ共有にはアクセスできません。

たとえば、「 administrator 」という名前の共有があり、「 administrator 」という名前の Windows ユーザ名が割り当てられているとします。ホーム・ディレクトリ共有を作成し、その共有に接続すると、「管理者」のホーム・ディレクトリ共有ではなく、「管理者」の静的共有に接続されます。

共有名が重複している問題を解決するには、次のいずれかの手順を実行します。

- 静的共有の名前を変更し、ユーザのホームディレクトリ共有と競合しないようにします。
- ユーザに新しいユーザ名を割り当てて、静的共有名と競合しないようにします。
- %w パラメータを使用する代わりに、「 home 」などの静的な名前を使用して CIFS ホーム・ディレクトリ共有を作成し、共有名との競合を回避します。

# アップグレード後に静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響

ホーム・ディレクトリ共有名には '%w または %u ダイナミック・変数のどちらかを使用する必要があります新しい要件がある ONTAP のバージョンにアップグレードしたあとに、既存の静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響について理解しておく必要があります。

ホームディレクトリの設定に静的共有名が含まれている場合に ONTAP にアップグレードしても、静的ホームディレクトリ共有名は変更されず、共有も有効なままです。ただし '%w または %u 変数を含まない新しいホーム・ディレクトリ共有は作成できません

ユーザのホームディレクトリ共有名にどちらかの変数を含めるという必須条件によって、すべての共有名がホームディレクトリ設定全体で一意であることが保証されます。必要に応じて ' 静的ホーム・ディレクトリ共有名を '%w または %u 変数を含む名前に変更できます

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。