FPolicy サーバの接続を管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/connect-external-fpolicy-servers-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy サーバの接続を管理します 1
外部 FPolicy サーバに接続します 1
外部 FPolicy サーバを切断します 1
外部 FPolicy サーバへの接続に関する情報を表示します 1
FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します 4

FPolicy サーバの接続を管理します

外部 FPolicy サーバに接続します

接続がすでに終了している場合、ファイル処理を有効にするために外部 FPolicy サーバへの手動での接続が必要になることがあります。接続は、サーバのタイムアウトに達した場合、または何らかのエラーが原因で終了します。または、管理者が接続を手動で終了することもできます。

このタスクについて

致命的なエラーが発生した場合、 FPolicy サーバへの接続が終了することがあります。致命的なエラーの原因となった問題を解決したあと、 FPolicy サーバに手動で再接続する必要があります。

手順

1. を使用して外部FPolicyサーバに接続します `vserver fpolicy engine-connect` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. を使用して、外部FPolicyサーバが接続されていることを確認します `vserver fpolicy show-engine` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 FPolicy サーバを切断します

外部 FPolicy サーバからの手動での切断が必要になることがあります。これは、 FPolicy サーバで通知要求の処理に関する問題が発生した場合や、 FPolicy サーバでメンテナンスを実施する必要がある場合に役立つことがあります。

手順

1. を使用して外部FPolicyサーバから切断します `vserver fpolicy engine-disconnect` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. を使用して、外部FPolicyサーバから切断されたことを確認します `vserver fpolicy show-engine` コマンドを実行します

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

外部 FPolicy サーバへの接続に関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続に関するステータス情報を表示できます。この情報は、接続されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ノード名
- FPolicy ポリシー名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy サーバのステータス
- FPolicy サーバのタイプ

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

を指定できます `-instance` パラメータを指定して、リストしたポリシーに関する詳細情報を表示します。または、を使用することもできます `-fields` パラメータを指定して、コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示します。入ることができます `?` の後 `-fields` パラメータを使用して、使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

接続ステータス情報を表示する FPolicy サーバ	入力するコマンド
を指定します	`vserver fpolicy show-engine -server IP_address`
指定した SVM のものです	`vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name`
指定したポリシーに関連付けられているもの	`vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name`
指定したサーバステータスを使用します	`vserver fpolicy show-engine -server-status status` サーバのステータスは、次のいずれかになります。 • `connected` • `disconnected` • `connecting` • `disconnecting`

を指定します	`vserver fpolicy show-engine -server-type type` FPolicy サーバのタイプとしては、次のいずれかを指定できます。 • `primary` • `secondary`
指定した理由で切断されたもの	`vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text` 切断の理由はさまざまです。切断の一般的な理由は次のとおりです。 • `Disconnect command received from CLI.` • `Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.` • `FPolicy Handshake failed.` • `SSL handshake failed.` • `TCP Connection to FPolicy server failed.` • `The screen response message received from the FPolicy server is not valid.`

例

次の例は、 SVM vs1.example.com 上の FPolicy サーバへの外部エンジン接続に関する情報を表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                  Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

この例は、接続されている FPolicy サーバに関する情報のみを表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示できます。この情報は、パススルーリードデータ接続を持つ FPolicy サーバや、パススルーリード接続が切断されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

このタスクについて

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- FPolicy ポリシー名
- ノード名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy パススルーリード接続のステータス

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

を指定できます `-instance` パラメータを指定して、リストしたポリシーに関する詳細情報を表示します。または、を使用することもできます `-fields` パラメータを指定して、コマンド出力の指定されたフィールドのみを表示します。入ることができます `?` の後 `-fields` パラメータを使用して、使用できるフィールドを確認します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

表示する接続ステータス情報	入力するコマンド
クラスタの FPolicy パススルーリード接続のステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection`
指定した SVM の FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name`

指定したポリシーの FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name`
指定したポリシーの詳細な FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance`
指定したステータスの FPolicy パススルーリード接続ステータス	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status` サーバのステータスは、次のいずれかになります。 • `connected` • `disconnected`

例

次のコマンドは、クラスタ上のすべての FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

次のコマンドは、「 pol_cifs_1 」ポリシーに設定されている FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                           Node: FPolicy-01
                                        Vserver: vs1.example.com
                                         Policy: pol_cifs_1
                                         Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                   Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。