SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/requirements-ipv6-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します 1
IPv6 を使用するための要件 1
SMB アクセスと CIFS サービスでの IPv6 のサポート 1
CIFS サーバが IPv6 を使用して外部サーバに接続する方法 2
SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ） 3
SMB で IPv6 を無効にします 4
IPv6 SMB セッション情報を監視および表示します 4

SMB アクセスと SMB サービスに IPv6 を使用します

IPv6 を使用するための要件

SMB サーバで IPv6 を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP および SMB のバージョンとライセンスの要件について確認しておく必要があります。

ONTAP ライセンスの要件：

SMB のライセンスがあれば、 IPv6 を使用するために特別なライセンスは必要ありません。

SMB プロトコルのバージョン

- SVM について ONTAP は、すべてのバージョンの SMB プロトコルで IPv6 がサポートされます。

> IPv6 経由の NetBIOS ネームサービス（ NBNS ）はサポートされていません。

SMB アクセスと CIFS サービスでの IPv6 のサポート

CIFS サーバで IPv6 を使用する場合は、 ONTAP による SMB アクセスや CIFS サービスとのネットワーク通信での IPv6 のサポートについて確認しておく必要があります。

Windows クライアントおよびサーバのサポート

ONTAP では、 IPv6 をサポートする Windows サーバおよびクライアントをサポートしています。次に、 Microsoft Windows クライアントおよびサーバによる IPv6 のサポートについて説明します。

- Windows 7 、 Windows 8 、 Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 以降では、 SMB ファイル共有と、 DNS 、 LDAP 、 CLDAP 、 Kerberos サービスなどの Active Directory サービスの両方で IPv6 がサポートされます。

  IPv6 アドレスが設定されている場合、 Windows 7 および Windows Server 2008 以降のリリースでは、 Active Directory サービスに対してデフォルトで IPv6 が使用されます。IPv6 接続による NTLM 認証と Kerberos 認証の両方がサポートされます。

  ONTAP でサポートされる Windows クライアントでは、いずれも IPv6 アドレスを使用して SMB 共有に接続できます。

ONTAPがサポートするWindowsクライアントに関する最新情報については、を参照してください。 "互換性マトリックス"。

> NT ドメインは IPv6 ではサポートされません。

その他の **CIFS** サービスもサポートされます

ONTAP では、 SMB ファイル共有と Active Directory サービスに加え、以下に対しても IPv6 をサポートしています。

- クライアント側のサービス：オフラインフォルダ、移動プロファイル、フォルダリダイレクト、以前のバージョン機能など
- サーバ側のサービス：動的ホームディレクトリの有効化（ホームディレクトリ機能）、シンボリックリンクとワイドリンク、 BranchCache 、 ODX コピーオフロード、自動ノードリファーラル、 および以前のバージョン
- ファイルアクセス管理用のサービス： Windows のローカルユーザやローカルグループを使用したアクセス制御と権限の管理、 CLI を使用したファイル権限や監査ポリシーの設定、セキュリティトレース、ファイルロックの管理、 SMB アクティビティの監視などが可能です
- NAS のマルチプロトコルの監査
- FPolicy の
- 共有の継続的な可用性、監視プロトコル、およびリモート VSS （ Hyper-V over SMB 構成で使用）

ネームサービスおよび認証サービスのサポート

次のネームサービスとの通信が IPv6 でサポートされます。

- ドメインコントローラ
- DNS サーバ
- LDAPサーバ
- KDCサアハ
- NISサーバ

CIFS サーバが **IPv6** を使用して外部サーバに接続する方法

要件に対応した設定を作成するには、 CIFS サーバが外部サーバへの接続を確立するときに IPv6 がどのように使用されるかを確認しておく必要があります。

- 送信元アドレスの選択

  外部サーバへの接続を試行する場合、選択する送信元アドレスは宛先アドレスと同じタイプでなければなりません。たとえば、 IPv6 アドレスに接続する場合、 CIFS サーバをホストする Storage Virtual Machine （ SVM ）には、送信元アドレスとして使用する IPv6 アドレスを持つデータ LIF または管理 LIF が必要です。同様に、 IPv4 アドレスに接続する場合、 SVM には、送信元アドレスとして使用する IPv4 アドレスを持つデータ LIF または管理 LIF が必要です。

- DNS を使用して動的に検出されるサーバの場合、サーバ検出は次のように実行されます。
  - クラスタで IPv6 が無効になっている場合は、 IPv4 サーバアドレスのみが検出されます。
  - クラスタで IPv6 が有効になっている場合は、 IPv4 と IPv6 の両方のサーバアドレスが検出されます。アドレスが属するサーバが適切かどうかと、 IPv6 または IPv4 のデータ LIF または管理 LIF が使用可能かどうかに応じて、いずれかのタイプが使用されます。 動的サーバ検出は、ドメインコントローラ

とその関連サービス（ LSA 、 NETLOGON 、 Kerberos 、 LDAP など）の検出に使用されます。

- DNS サーバへの接続

  SVM が DNS サーバに接続するときに IPv6 を使用するかどうかは、 DNS ネームサービスの設定によって決まります。IPv6 アドレスを使用するように DNS サービスが設定されている場合は、 IPv6 を使用して接続が確立されます。必要に応じて、 DNS サーバへの接続に引き続き IPv4 アドレスが使用されるようにするため、 DNS ネームサービスの設定で IPv4 アドレスを使用できます。DNS ネームサービスの設定時に、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを組み合わせて指定できます。

- LDAPサアハセツソク

  SVM が LDAP サーバに接続するときに IPv6 を使用するかどうかは、 LDAP クライアントの設定によって決まります。IPv6 アドレスを使用するように LDAP クライアントが設定されている場合は、 IPv6 を使用して接続が確立されます。必要に応じて、 LDAP サーバへの接続に引き続き IPv4 アドレスが使用されるようにするため、 LDAP クライアントの設定で IPv4 アドレスを使用できます。LDAP クライアントの設定時に、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを組み合わせて指定できます。

  > LDAP クライアントの設定は、 UNIX ユーザ、グループ、およびネットグループのネームサービス用に LDAP を設定するときに使用されます。

- NISサーバへの接続

  SVMがNISサーバに接続するときにIPv6を使用するかどうかは、NISネームサービスの設定によって決まります。IPv6アドレスを使用するようにNISサービスが設定されている場合は、IPv6を使用して接続が確立されます。必要に応じて、NISサーバへの接続で引き続きIPv4アドレスを使用できるように、NISネームサービスの設定でIPv4アドレスを使用できます。NISネームサービスの設定時に、IPv4アドレスとIPv6アドレスを組み合わせて指定できます。

  > NIS ネームサービスは、 UNIX ユーザ、グループ、ネットグループ、およびホスト名オブジェクトを格納および管理するために使用されます。

関連情報

SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ）

IPv6 SMB セッション情報の監視および表示

SMB での IPv6 の有効化（クラスタ管理者のみ）

IPv6 ネットワークはクラスタのセットアップ時には有効になりません。SMB で IPv6 を使用するには、クラスタのセットアップ後にクラスタ管理者が IPv6 を有効にする必要があります。クラスタ管理者が IPv6 を有効にすると、 IPv6 はクラスタ全体で有効になります。

ステップ

1. IPv6を有効にします。 `network options ipv6 modify -enabled true`

   クラスタでの IPv6 の有効化と IPv6 LIF の設定の詳細については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

IPv6 が有効になっている。SMB アクセス用の IPv6 データ LIF を設定できます。

関連情報

IPv6 SMB セッション情報の監視および表示

"Network Management の略"

SMB で IPv6 を無効にします

クラスタで IPv6 を有効にするにはネットワークオプションを使用しますが、同じコマンドを使用して SMB での IPv6 を無効にすることはできません。代わりに、クラスタ管理者がクラスタで最後に IPv6 を有効にしたインターフェイスを無効にすると、 ONTAP は IPv6 を無効にします。IPv6 を有効にしたインターフェイスの管理については、クラスタ管理者と連絡を取る必要があります。

クラスタでの IPv6 の無効化の詳細については、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

関連情報

"Network Management の略"

IPv6 SMB セッション情報を監視および表示します

IPv6 ネットワークで接続されている SMB セッション情報を監視および表示できます。この情報は、 IPv6 SMB セッションに関する他の有用な情報と同様、 IPv6 を使用して接続するクライアントを決定する上で役に立ちます。

ステップ

1. 必要な操作を実行します。

確認する項目	入力するコマンド
Storage Virtual Machine （ SVM ）への SMB セッションは、 IPv6 を使用して接続されます	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-instance`
特定の LIF アドレスにより、 SMB セッションに IPv6 を使用します	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-lif-address` *`LIF_IP_address`* `-instance` *`LIF_IP_address`* は、データLIFのIPv6アドレスです。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。