SnapMirror DR
デスティネーションボリュームからのデータの提供
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/make-destination-volume-writeable-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供 1
デスティネーションボリュームを書き込み可能にします 1
データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定 2
元のソースボリュームを再有効化 3

SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供

デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

デスティネーションボリュームからクライアントにデータを提供する前に、そのボリュームを書き込み可能にする必要があります。を使用できます `snapmirror quiesce` デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止するコマンドを使用します `snapmirror abort` 実行中の転送を停止するコマンド、および `snapmirror break` デスティネーションを書き込み可能にするコマンド。

このタスクについて

この手順はデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

手順

1. デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止します。

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*
   `-destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ソースボリューム間のスケジュールされた転送を停止します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. デスティネーションへの実行中の転送を停止します。

   `snapmirror abort -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`* `-destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > SnapMirror Synchronous 関係（ ONTAP 9.5 以降でサポート）ではこの手順は必要ありません。

   次の例は、ソースボリューム間の実行中の転送を停止します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. SnapMirror DR 関係を解除します。

   `snapmirror break -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, … -destination -path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ソースボリューム間の関係を解除します `volA` オン `svm1` デスティネーションボリュームを指定します `volA_dst` オン `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"SnapMirror デスティネーションからのデータの提供"
System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能）	"ボリュームディザスタリカバリの概要"

データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあとで、データにアクセスできるようにそのボリュームを設定する必要があります。NAS クライアント、 NVMe サブシステム、および SAN ホストは、ソースボリュームが再アクティブ化されるまでの間、デスティネーションボリュームのデータにアクセスできます。

NAS 環境：

1. ソースボリュームがソース SVM でマウントされていたのと同じジャンクションパスを使用して、 NAS ボリュームをネームスペースにマウントします。
2. デスティネーションボリュームのSMB共有に適切なACLを適用します。
3. デスティネーションボリュームに NFS エクスポートポリシーを割り当てます。
4. デスティネーションボリュームにクォータルールを適用します。
5. デスティネーションボリュームにクライアントをリダイレクトします。
6. NFS共有とSMB共有をクライアントに再マウントします。

SAN 環境の場合：

1. ボリューム内の LUN を適切なイニシエータグループにマッピングします。
2. iSCSI の場合、 SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。
3. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

NVMe 環境については、を参照してください "SAN 管理"。

元のソースボリュームを再有効化

デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。

このタスクについて

- 以下の手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。
- XDP SnapMirror 関係のバックグラウンド準備とデータウェアハウジングフェーズには時間がかかることがあります。長時間にわたってステータスが「 preparing 」と報告されている SnapMirror 関係が表示されることは珍しくありません。

手順

1. 元のデータ保護関係を反転します。

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。使用 `snapmirror initialize` 関係を再初期化してください。

   次の例は、元のソースボリューム間の関係を反転します。 `volA` オン `svm1`、およびデータの提供元のボリューム、 `volA_dst` オン `svm_backup`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

2. 元のソースへのデータアクセスを再確立する準備ができたら、元のデスティネーションボリュームへのアクセスを停止します。そのためには、元のデスティネーションSVMを停止します。

   `vserver stop -vserver` *`SVM`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドは元のデスティネーションSVMまたは元のデスティネーションクラスタから実行する必要があります。このコマンドは、元のデスティネーションSVM全体へのユーザアクセスを停止します。必要に応じて、元のデスティネーションボリュームへのアクセスを停止できます。

   次の例は、元のデスティネーションSVMを停止します。

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

3. 反転した関係を更新します。

   `snapmirror update -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、データの提供元のボリューム間の関係を更新します。 `volA_dst` オン `svm_backup`および元のソースボリューム `volA` オン `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

4. 元のソースSVMまたは元のソースクラスタから、反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、元のデスティネーションボリューム間のスケジュールされた転送を停止します。 `volA_dst` オン `svm_backup`および元のソースボリューム `volA` オン `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 最後の更新が完了し、関係のステータスが「Quiesced」と表示されたら、元のソースSVMまたは元のソースクラスタから次のコマンドを実行して、反転した関係を解除します。

   `snapmirror break -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   このコマンドは元のソースSVMまたはソースクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、元のデスティネーションボリューム間の関係を解除します。 `volA_dst` オン `svm_backup`および元のソースボリューム `volA` オン `svm1`：

```
cluster_scr::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 元のソースSVMまたは元のソースクラスタから、反転したデータ保護関係を削除します。

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドは元のソースSVMまたは元のソースクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、元のソースボリューム間の反転した関係を削除します。 `volA` オン `svm1`、およびデータの提供元のボリューム、 `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 元のデスティネーションSVMまたは元のデスティネーションクラスタから反転した関係を解放します。

   `snapmirror release -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   > このコマンドは元のデスティネーションSVMまたは元のデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次の例は、元のデスティネーションボリューム間の反転した関係を解放します。 `volA_dst` オン `svm_backup`および元のソースボリューム `volA` オン `svm1`：

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 元のデスティネーションから元のデータ保護関係を再確立します。

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、元のソースボリューム間の関係を再確立します。 `volA` オン `svm1`、および元のデスティネーションボリューム `volA_dst` オン `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

9. 必要に応じて、元のデスティネーションSVMを起動します。

`vserver start -vserver SVM`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、元のデスティネーションSVMを起動します。

```
cluster_dst::> vserver start svm_backup
```

完了後

を使用します `snapmirror show` コマンドを実行して、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。