ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する 1
ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する 1
ローカル UNIX ユーザを作成します 1
URI からローカル UNIX ユーザをロードします 1
ローカル UNIX グループを作成します 2
ローカル UNIX グループにユーザを追加します 3
URI からローカル UNIX グループをロードします 4

ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する

SVM 上で、認証およびネームマッピングにローカル UNIX ユーザおよびグループを使用できます。UNIX ユーザおよびグループは、手動で作成することも、 Uniform Resource Identifier （ URI ）から UNIX ユーザまたはグループを含むファイルをロードすることもできます。

クラスタ内のローカル UNIX ユーザグループおよびグループメンバーの合計数に対するデフォルトの上限値は 32 、 768 です。クラスタ管理者はこの制限を変更できます。

ローカル UNIX ユーザを作成します

を使用できます `vserver services name-service unix-user create` コマンドを使用してローカルUNIXユーザを作成します。ローカル UNIX ユーザは、 SVM 上に UNIX ネームサービスオプションとして作成し、ネームマッピングの処理で使用する UNIX ユーザです。

ステップ

1. ローカル UNIX ユーザを作成します。

   `vserver services name-service unix-user create -vserver` *`vserver_name`* `-user` *`user_name`* `-id` *`integer`* `-primary-gid` *`integer`* `-full-name` *`full_name`*

   `-user` *`user_name`* ユーザ名を指定します。ユーザ名は 64 文字以内にする必要があります。

   `-id` *`integer`* 割り当てるユーザIDを指定します。

   `-primary-gid` *`integer`* プライマリグループIDを指定します。これにより、ユーザがプライマリグループに追加されます。ユーザを作成したあと、手動でユーザを目的の追加グループに追加できます。

例

次のコマンドは、 johnm というローカル UNIX ユーザ（フルネームは「 John Miller 」）を vs1 という SVM 上に作成します。ユーザ ID は 123 で、プライマリグループ ID は 100 です。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

URI からローカル UNIX ユーザをロードします

SVMで個 々 のローカルUNIXユーザを手動で作成する別の方法として、ローカルUNIXユーザのリストをUniform Resource Identifier（URI）からSVMにロードすることで、タス

クを簡易化できます。（`vserver services name-service unix-user load-from-uri`）。

手順

1. ロードするローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには、UNIX内のユーザ情報が含まれている必要があります `/etc/passwd` 形式：

   `user_name: password: user_ID: group_ID: full_name`

   このコマンドにより、の値が破棄されます *`password`* フィールドと、の後のフィールドの値 *`full_name`* フィールド（*`home_directory`* および *`shell`*）。

   サポートされる最大ファイルサイズは 2.5MB です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   リストに重複したエントリが含まれている場合、リストのロードは失敗し、エラーメッセージが表示されます。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   `vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver` *`vserver_name`* `-uri {ftp|http|ftps|https}://`*`uri`* `-overwrite {true|false}`

   `-overwrite {true false}` は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトはです `false`。

例

次のコマンドは、ローカルUNIXユーザのリストをURIからロードします `ftp://ftp.example.com/passwd` vs1という名前のSVMに追加します。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のユーザが上書きされることはありません。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

ローカル **UNIX** グループを作成します

を使用できます `vserver services name-service unix-group create` コマン

ドを使用して、SVMに対してローカルなUNIXグループを作成します。ローカル UNIX グループはローカル UNIX ユーザとともに使用されます。

ステップ

1. ローカル UNIX グループを作成します。

   `vserver services name-service unix-group create -vserver` *`vserver_name`* `-name` *`group_name`* `-id` *`integer`*

   `-name` *`group_name`* グループ名を指定します。グループ名は 64 文字以内にする必要があります。

   `-id` *`integer`* 割り当てるグループIDを指定します。

例

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上に eng という名前のローカルグループを作成します。グループ ID は 101 です。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

ローカル **UNIX** グループにユーザを追加します

を使用できます `vserver services name-service unix-group adduser` コマンドを使用して、SVMに対してローカルなUNIXグループにユーザを追加します。

ステップ

1. ローカル UNIX グループにユーザを追加します。

`vserver services name-service unix-group adduser -vserver` *`vserver_name`* `-name` *`group_name`* `-username` *`user_name`*

`-name` *`group_name`* ユーザのプライマリグループに加えて、ユーザを追加するUNIXグループの名前を指定します。

例

次のコマンドは、 vs1 という SVM の eng というローカル UNIX グループに、 max という名前のユーザを追加します。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

URI からローカル UNIX グループをロードします

個 々 のローカルUNIXグループを手動で作成する別の方法として、を使用して、ローカルUNIXグループのリストをUniform Resource Identifier（URI）からSVMにロードすることができます `vserver services name-service unix-group load-from-uri` コマンドを実行します

手順

1. ロードするローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには、UNIX内のグループ情報が含まれている必要があります `/etc/group` 形式：

   `group_name: password: group_ID: comma_separated_list_of_users`

   このコマンドにより、の値が破棄されます *`password`* フィールド。

   サポートされる最大ファイルサイズは 1MB です。

   グループファイルの 1 行の最大長は、 32 、 768 文字です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   重複するエントリがリストに含まれていてはいけません。含まれていると、リストのロードに失敗します。SVMにすでにエントリがある場合は、を設定する必要があります `-overwrite` パラメータの値 `true` 既存のすべてのエントリを新しいファイルで上書きするか、または既存のエントリと重複するエントリが新しいファイルに含まれていないことを確認します。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   `vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver` *`vserver_name`* `-uri {ftp|http|ftps|https}://`*`uri`* `-overwrite {true|false}`

   `-overwrite true false}` は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトはです `false`。このパラメータをに指定した場合 `true`と指定ONTAP したSVMの既存のローカルUNIXグループデータベース全体が、ロードするファイルのエントリで置き換えられます。

例

次のコマンドは、ローカルUNIXグループのリストをURIからロードします `ftp://ftp.example.com/group` vs1という名前のSVMに追加します。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のグループが上書きされることはありません。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。