# ファイル権限を使用してファイルアクセスを保護
ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-ntfs-windows-security-tab-task.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ファイル権限を使用してファイルアクセスを保護 . . . . . 1
Windows のセキュリティタブを使用して、詳細な NTFS ファイル権限を設定します . . . . . 1
ONTAP CLI を使用して NTFS ファイル権限を設定します . . . . . 4
SMB 経由でファイルにアクセスする際の UNIX ファイルアクセス権によるアクセス制御方法 . . . . . 4

# ファイル権限を使用してファイルアクセスを保護

## Windows のセキュリティタブを使用して、詳細な NTFS ファイル権限を設定します

Windows の [ プロパティ ] ウィンドウの [Windows セキュリティ *] タブを使用して、ファイルおよびフォルダの標準 NTFS ファイルアクセス権を構成できます。

このタスクを実行する管理者は、選択したオブジェクトに対する権限を変更するための十分な NTFS 権限を持っている必要があります。

NTFS ファイル権限を設定するには、 Windows ホストで、 NTFS セキュリティ記述子に関連付けられている NTFS Discretionary Access Control List （ DACL ；随意アクセス制御リスト）にエントリを追加します。その後、セキュリティ記述子を NTFS ファイルおよびディレクトリに適用します。これらのタスクは Windows GUI によって自動的に処理されます。

手順

1. Windows Explorer の * ツール * メニューから、 * ネットワークドライブのマップ * を選択します。
2. [* ネットワークドライブの割り当て * ] ダイアログボックスに入力します。

   a. ドライブ文字を選択します。

   b. [ * フォルダー * ] ボックスに、許可を適用するデータと共有名を含む共有を含む CIFS サーバー名を入力します。

      CIFS サーバ名が「 CIFS_SERVER\share1 」で、共有の名前が「 share1 」である場合は、「 \\CIFS_SERVER\share1 」と入力します。

      > CIFS サーバ名の代わりに、 CIFS サーバのデータインターフェイスの IP アドレスを指定することもできます。

   c. [ 完了 ] をクリックします。

   選択したドライブがマウントされて使用可能な状態になり、共有内に格納されているファイルやフォルダが Windows エクスプローラウィンドウに表示されます。

3. NTFS ファイル権限を設定するファイルまたはディレクトリを選択します。
4. ファイルまたはディレクトリを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
5. [ * セキュリティ * ] タブを選択します。

   **Security** タブには、 NTFS アクセス権が設定されているユーザーおよびグループのリストが表示されます。[ * アクセス許可の対象 * ] ボックスには、選択した各ユーザーまたはグループに対して有効な [ 許可 ] と [ 拒否 ] のアクセス許可のリストが表示されます。

6. 「 * 詳細設定 * 」をクリックします。

   Windows の [ プロパティ ] ウィンドウには、ユーザーおよびグループに割り当てられている既存のファイルアクセス権に関する情報が表示されます。

7. [ 権限の変更 *] をクリックします。

   [ アクセス権 ] ウィンドウが開きます

8. 次のうち必要な操作を実行します。

| 状況 | 実行する処理 |
|---|---|
| 新しいユーザまたはグループの詳細な NTFS 権限を設定します | a. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。<br>b. [ * 選択するオブジェクト名を入力してください * ] ボックスに、追加するユーザーまたはグループの名前を入力します。<br>c. [OK] をクリックします。 |
| ユーザまたはグループの詳細な NTFS アクセス権を変更します | a. [ * アクセス権エントリ： * ] ボックスで、詳細なアクセス権を変更するユーザーまたはグループを選択します。<br>b. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。 |
| ユーザまたはグループの詳細な NTFS 権限を削除する | a. [ * アクセス許可エントリ： * ] ボックスで、削除するユーザーまたはグループを選択します。<br>b. [ 削除（ Remove ） ] をクリックします。<br>c. 手順 13 に進みます。 |

   新しいユーザまたはグループに詳細な NTFS 権限を追加する場合、または既存のユーザまたはグループの NTFS 詳細権限を変更する場合は、 <Object> の権限エントリボックスが開きます。

9. [ * 適用先 * ] ボックスで、この NTFS ファイル許可エントリを適用する方法を選択します。

   1 つのファイルに NTFS ファイル権限を設定する場合、 * Apply to * ボックスはアクティブになりません。[ * 適用先 * （ Apply to * ） ] 設定のデフォルトは、 * このオブジェクトのみ * です。

10. [ * アクセス許可 * ] ボックスで、このオブジェクトに設定する詳細なアクセス許可の [ * 許可 * ] または [ * 拒否 * ] ボックスを選択します。

    - 指定したアクセスを許可するには、 * 許可 * ボックスを選択します。
    - 指定されたアクセスを許可しない場合は、 * Deny * ボックスを選択します。次の詳細な権限に関する権限を設定できます。
    - * フルコントロール *

      この詳細な権限を選択すると、他のすべての詳細な権限が自動的に選択されます（それらの権限が許可または拒否されます）。

    - * フォルダの移動 / ファイルの実行 *
    - * フォルダのリスト / データの読み取り *
    - * 属性の読み取り *

- * 拡張属性の読み取り *
- * ファイルの作成 / データの書き込み *
- * フォルダの作成 / データの追加 *
- * 属性の書き込み *
- * 拡張属性の書き込み *
- * サブフォルダとファイルの削除 *
- * 削除 *
- * 読み取り許可 *
- * 権限の変更 *
- * 所有権を取りなさい *

> いずれかの詳細な権限ボックスを選択できない場合、その権限は親オブジェクトから継承されます。

11. このオブジェクトのサブフォルダとファイルにこれらのアクセス権を継承させる場合は、 [ このコンテナ内のオブジェクトまたはコンテナにこれらのアクセス権を適用する *] ボックスをオンにします。
12. [OK] をクリックします。
13. NTFS 権限の追加、削除、または編集が完了したら、このオブジェクトの継承設定を指定します。
    - [ このオブジェクトの親から継承可能な権限を含める *] ボックスをオンにします。

      これがデフォルトです。

    - [ このオブジェクトから継承可能な権限ですべての子オブジェクトを置換する *] ボックスをオンにします。

      この設定は、 1 つのファイルに NTFS ファイルアクセス権を設定する場合は、 [ アクセス権 ] ボックスには表示されません。

      > この設定を選択する場合は注意が必要です。この設定を選択すると、すべての子オブジェクトの既存の権限がすべて削除され、このオブジェクトの権限設定に置き換えられます。削除する必要がなかった権限が誤って削除される可能性があります。これは、 mixed セキュリティ形式のボリュームまたは qtree でアクセス権を設定する場合に特に重要です。子オブジェクトが UNIX 対応のセキュリティ形式を使用している場合に、このような子オブジェクトに NTFS 権限を適用すると、 ONTAP によってこれらのオブジェクトが UNIX セキュリティ形式から NTFS セキュリティ形式に変更され、これらの子オブジェクトのすべての UNIX 権限が NTFS 権限に置き換えられます。

    - 両方のボックスを選択します。
    - どちらのボックスも選択しない。
14. **OK** をクリックして、 *Permissions * ボックスを閉じます。
15. OK * をクリックして、 * <Object>* の高度なセキュリティ設定ボックスを閉じます。

詳細な NTFS 権限の設定方法の詳細については、 Windows のマニュアルを参照してください。

CLI を使用して、 NTFS ファイルおよびフォルダに対してファイルセキュリティを設定および適用します

NTFS セキュリティ形式のボリュームのファイルセキュリティに関する情報を表示する

mixed セキュリティ形式のボリュームのファイルセキュリティに関する情報を表示する

UNIX セキュリティ形式のボリュームのファイルセキュリティに関する情報を表示する

# ONTAP CLI を使用して NTFS ファイル権限を設定します

ONTAP CLI を使用して、ファイルおよびディレクトリに対して NTFS ファイル権限を設定できます。これにより、 Windows クライアントで SMB 共有を使用してデータに接続することなく NTFS ファイル権限を設定できます。

NTFS ファイル権限を設定するには、 NTFS セキュリティ記述子に関連付けられている NTFS Discretionary Access Control List （ DACL ；随意アクセス制御リスト）にエントリを追加します。その後、セキュリティ記述子を NTFS ファイルおよびディレクトリに適用します。

コマンドラインで設定できるのは NTFS ファイルアクセス権だけです。CLI で NFSv4 ACL を設定することはできません。

# SMB 経由でファイルにアクセスする際の UNIX ファイルアクセス権によるアクセス制御方法

FlexVol ボリュームのセキュリティ形式は、 NTFS 、 UNIX 、 mixed の 3 種類のいずれかにすることができます。セキュリティ形式に関係なく SMB 経由でデータにアクセスできますが、 UNIX 対応のセキュリティを使用するデータにアクセスするには、適切な UNIX ファイル権限が必要になります。

SMB 経由でのデータへのアクセス時には、いくつかのアクセス制御を使用して、要求した操作を実行する権限がユーザにあるかどうかが判断されます。

- エクスポート権限

  SMB アクセスに関するエクスポート権限の設定はオプションです。

- 共有権限
- ファイル権限

  ユーザが操作を実行するデータには、次のタイプのファイル権限を適用できます。

  - NTFS
  - UNIX NFSv4 ACL
  - UNIX モードビット

NFSv4 ACL または UNIX モードビットが設定されたデータの場合は、 UNIX 形式のアクセス権を使用してデータへのファイルアクセス権が決定されます。SVM 管理者は、適切なファイル権限を設定して、ユーザに目的のアクションを実行する権限が付与されるようにする必要があります。

mixed セキュリティ形式のボリューム内のデータでは、 NTFS または UNIX 対応のセキュリティ形式を使用できます。UNIX 対応のセキュリティ形式を使用するデータの場合は、データに対するファイル権限を判断するときに NFSv4 権限または UNIX モードビットが使用されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.