# ホームディレクトリを管理します
ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/dynamic-home-directories-concept.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ホームディレクトリを管理します . . . 1
ONTAP で動的ホームディレクトリを有効にする方法 . . . 1
ホームディレクトリ共有 . . . 2
ホームディレクトリ検索パスを追加します . . . 4
%w 変数と %d 変数を使用して、ホームディレクトリの設定を作成します . . . 5
%u 変数を使用してホームディレクトリを設定します . . . 8
追加のホームディレクトリの設定 . . . 11
検索パスを管理するコマンド . . . 11
SMB ユーザのホームディレクトリパスに関する情報を表示します . . . 12
ユーザのホームディレクトリへのアクセスを管理します . . . 12

# ホームディレクトリを管理します

## ONTAP で動的ホームディレクトリを有効にする方法

ONTAP ホームディレクトリを使用すると、 SMB 共有を設定し、ユーザと一連の変数に基づいてさまざまなディレクトリにマッピングすることができます。ユーザごとに別個の共有を作成するのではなく、 1 つの共有を設定し、いくつかのホームディレクトリパラメータを指定して、エントリポイント（共有）とホームディレクトリ（ SVM 上のディレクトリ）間の関係をユーザ単位で定義します。

ゲストユーザとしてログインしたユーザは、ホームディレクトリを持ちません。また、他のユーザのホームディレクトリにアクセスすることはできません。ユーザとディレクトリのマッピング方法を決定する 4 つの変数があります。

- * 共有名 *

  ユーザの接続先として作成する共有の名前です。この共有にはホームディレクトリのプロパティを設定する必要があります。

  共有名には、次の動的な名前を使用できます。

  - `%w ( ユーザーの Windows ユーザー名 )
  - `%d( ユーザーの Windows ドメイン名 )
  - `%u` （ ユーザのマッピングされた `UNIX` ユーザ名 ） すべてのホームディレクトリで一意になるように ' 共有名には `'%w` または `%u` 変数を含める必要があります共有名には `'%d'` 変数と `'%w` 変数の両方を使用することも （ 例 ： `%d'%w` ) ' 固定部分と変数部分で構成することもできます ( 例 : home_`%w ')

- * 共有パス *

  共有によって定義される、つまり、共有名の 1 つに関連付けられる相対パスです。各検索パスに付加されて、 SVM のルートからのユーザのホームディレクトリの完全パスを生成します。静的 ( 例 : 'home) ' 動的 ( 例 : '%w') ' またはその 2 つの組み合わせ ( 例 : 'eng/%w`) を使用できます

- * 検索パス *

  SVM のルートからの絶対パスのセットで、 ONTAP ではこのパスに基づいてホームディレクトリが検索されます。vserver cifs home-directory search-path add コマンドを使用して 1 つ以上の検索パスを指定できます。複数 ONTAP の検索パスを指定すると、有効なパスが見つかるまで、指定された順に各検索パスが試行されます。

- * ディレクトリ *

  ユーザに対して作成する、そのユーザのホームディレクトリです。通常、ディレクトリ名はユーザの名前です。ホームディレクトリは、検索パスで定義されるいずれかのディレクトリに作成する必要があります。

たとえば、次のように設定します。

- ユーザ： John Smith
- ユーザのドメイン： acme
- ユーザ名： jsmith
- SVM 名： vs1
- ホームディレクトリ共有名 #1 ： home_`%w 共有パス： %w
- ホームディレクトリ共有名 #2:`%w 共有パス :%d/%w
- 検索パス #1 ：「 /vol0HOME/home 」
- 検索パス #2 ： '/vol1home/ ホーム
- 検索パス #3 ： //vol2home/ ホーム
- ホームディレクトリ :`/vol1home/home/jsmith`

シナリオ 1 ：ユーザは \\vs1\home_jsmith' に接続します。これは ' 最初のホーム・ディレクトリ共有名に一致し ' 相対パス 'jsmith' を生成しますONTAP は ' 各検索パスを順に確認して 'jsmith という名前のディレクトリを検索します

- 「 /vol0home/home/jsmith 」は存在しないので、検索パス #2 に進みます。
- 「 /vol1home/home/jsmith 」は存在します。したがって、検索パス #3 は確認されません。これでユーザは自分のホームディレクトリに接続されました。

シナリオ 2 ：ユーザは \\vs1\jsmith' に接続します。これは '2 番目のホーム・ディレクトリの共有名に一致し ' 相対パス 'acme/jsmith が生成されますONTAP は ' 各検索パスを順に確認して 'acme/jsmith という名前のディレクトリを検索します

- 「 /vol0home/home/acme/jsmith は存在しないので、検索パス #2 に進みます。
- 「 /vol1home/home/acme/jsmith は存在しないので、検索パス #3 に進みます。
- 「 /vol2home/home/acme/jsmith 」は存在しません。ホームディレクトリが存在しないため、接続は失敗します。

# ホームディレクトリ共有

## ホームディレクトリ共有を追加します

## SMB ホームディレクトリ機能を使用する場合、共有プロパティにホームディレクトリプロパティを含む共有を少なくとも 1 つ追加する必要があります。

ホーム・ディレクトリ共有は、「 vserver cifs share create 」コマンドを使用して作成するか、「 vserver cifs share modify 」コマンドを使用して、いつでもホーム・ディレクトリ共有に変更できます。

ホーム・ディレクトリ共有を作成するには ' 共有を作成または変更するときに '-share-properties オプションに homedirectory を指定する必要があります共有名と共有パスは変数を使用して指定できます。変数はユーザがそれぞれのホームディレクトリに接続するときに動的に変換されます。パスで使用できる変数は '%w ' %d' および %u ですこれらの変数は 'Windows のユーザ名 ' ドメイン ' マッピングされた UNIX のユーザ名にそれぞれ対応しています

手順

1. ホームディレクトリ共有を追加します。 +`vserver cifs share create -vserver vserver_name __ -share -name share_name -path path_to_share -share-properties homedirectory [,…]

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）を指定します。

   `-share-name share_name には、ホーム・ディレクトリの共有名を指定します。

   必須の変数に加えて、共有名にリテラル文字列「 %w 」、「 %u 」、または「 %d 」が含まれている場合、リテラル文字列の前に % （パーセント）文字を付けて、 ONTAP がリテラル文字列を変数として処理しないようにする必要があります（例：「 %%w 」）。

   - 共有名には '%w または %u のいずれかの変数を使用する必要があります
   - 共有名には '%d' 変数 ( 例 : %d''%w ') または固定部分 ( 例 : home1_`%w ```') を含めることもできます
   - 管理者が、他のユーザのホームディレクトリに接続するために、またはユーザが他のユーザのホームディレクトリに接続するのを許可するために共有を使用する場合は、動的な共有名のパターンの先頭にチルダ（ ~ ）を付ける必要があります。

     「 vserver cifs home-directory modify 」は、「 -is-home-dirs-access-for-admin-enabled 」オプションを「 true 」に設定するか、 advanced オプション「 -is-home-dirs-access-for-public-enabled 」を「 true 」に設定することで、このアクセスを有効にするために使用します。

   「 -path 」には、ホーム・ディレクトリへの相対パスを指定します。

`-share-properties homedirectory [,…] には、その共有の共有プロパティを指定します。homedirectory の値を指定する必要があります追加の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。

1. 「 vserver cifs share show 」コマンドを使用して、ホームディレクトリ共有が正常に追加されたことを確認します。

次のコマンドでは '%w という名前のホーム・ディレクトリ共有が作成されます「 oplocks 」、「 browsable 」、および「 changenotify 」の各共有プロパティは、「 homedirectory 」共有プロパティの設定に加えて設定されています。

この例で表示されているのは、 SVM の共有の出力の一部です。出力は省略されています。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

ホームディレクトリ検索パスを追加しています

自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン

ユーザのホームディレクトリへのアクセスの管理

### ホームディレクトリ共有には、一意なユーザ名が必要です

共有を動的に生成するために '%w （ Windows ユーザ名）変数または %u （ UNIX ユーザ名）変数を使用してホーム・ディレクトリ共有を作成するときは ' 一意なユーザ名を割り当てるように注意してください共有名はユーザ名にマッピングされます。

静的共有の名前とユーザの名前が同じ場合、次の 2 つの問題が発生する可能性があります。

- ユーザが net view コマンドを使用してクラスタ上の共有の一覧を表示すると、同じユーザ名を持つ 2 つの共有が表示されます。
- ユーザがその共有名に接続すると、常に静的共有に接続され、同じ名前のホームディレクトリ共有にはアクセスできません。

たとえば、「 administrator 」という名前の共有があり、「 administrator 」という名前の Windows ユーザ名が割り当てられているとします。ホーム・ディレクトリ共有を作成し、その共有に接続すると、「管理者」のホーム・ディレクトリ共有ではなく、「管理者」の静的共有に接続されます。

共有名が重複している問題を解決するには、次のいずれかの手順を実行します。

- 静的共有の名前を変更し、ユーザのホームディレクトリ共有と競合しないようにします。
- ユーザに新しいユーザ名を割り当てて、静的共有名と競合しないようにします。
- %w パラメータを使用する代わりに、「 home 」などの静的な名前を使用して CIFS ホーム・ディレクトリ共有を作成し、共有名との競合を回避します。

### アップグレード後に静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響

ホーム・ディレクトリ共有名には '%w または %u ダイナミック・変数のどちらかを使用する必要があります新しい要件がある ONTAP のバージョンにアップグレードしたあとに、既存の静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響について理解しておく必要があります。

ホームディレクトリの設定に静的共有名が含まれている場合に ONTAP にアップグレードしても、静的ホームディレクトリ共有名は変更されず、共有も有効なままです。ただし '%w または %u 変数を含まない新しいホーム・ディレクトリ共有は作成できません

ユーザのホームディレクトリ共有名にどちらかの変数を含めるという必須条件によって、すべての共有名がホームディレクトリ設定全体で一意であることが保証されます。必要に応じて ' 静的ホーム・ディレクトリ共有名を '%w または %u 変数を含む名前に変更できます

## ホームディレクトリ検索パスを追加します

ONTAP の SMB ホームディレクトリを使用する場合は、ホームディレクトリ検索パスを

少なくとも 1 つ追加する必要があります。

ホーム・ディレクトリ検索パスを追加するには、「 vserver cifs home-directory search-path add 」コマンドを使用します。

vserver cifs home-directory search-path add コマンドは、コマンドの実行時に '-path' オプションで指定されたパスをチェックします。指定したパスが存在しない場合は、続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。「 y 」または「 n 」を選択します。「 y 」を選択して続行すると、 ONTAP によって検索パスが作成されます。ただし、ホームディレクトリ設定で検索パスを使用するには、あらかじめディレクトリ構造を作成しておく必要があります。続行しない場合、コマンドは失敗し、検索パスは作成されません。その場合は ' パス・ディレクトリ構造を作成し ' vserver cifs home-directory search-path add コマンドを再実行できます

手順

1. ホームディレクトリ検索パス「 vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path 」を追加します
2. vserver cifs home-directory search-path show コマンドを使用して、検索パスが正常に追加されたことを確認します。

次の例は、 SVM vs1 のホームディレクトリ設定にパス「 /home1 」を追加します。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

vs1::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

次の例では、 SVM vs1 上のホームディレクトリ設定にパス「 /home2 」を追加することを試みます。パスが存在しません。続行しないように選択します。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
         belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
```

ホームディレクトリ共有の追加

# %w 変数と %d 変数を使用して、ホームディレクトリの設定を作成します

ホーム・ディレクトリ構成は '%w 変数と %d' 変数を使用して作成できますユーザは、動的に作成された共有を使用してホームディレクトリ共有に接続できます。

手順

1. ユーザのホームディレクトリを含む qtree を作成します。 volume qtree create -vserver vserver_name -qtree-path qtree_path
2. qtree が正しいセキュリティ形式を使用していることを確認します。 volume qtree show
3. 目的のセキュリティ形式が qtree で使用されていない場合は、 volume qtree security コマンドを使用してセキュリティ形式を変更します。
4. ホームディレクトリ共有を追加します。 `vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %d/%w -share-properties homedirectory \ 、 ...\]`

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）を指定します。

   `-share-name `%w は、ホームディレクトリ共有名を指定します。ユーザがホームディレクトリに接続すると、 ONTAP によって共有名が動的に作成されます。共有名の形式は _windows_user_name です。

   `-path %d/%w は ' ホーム・ディレクトリへの相対パスを指定しますユーザがホームディレクトリに接続すると、ユーザごとに _domain/windows_user_name の形式で相対パスが動的に作成されます。

   `-share-properties homedirectory 、 …+` は、その共有の共有プロパティを指定します。homedirectory の値を指定する必要があります追加の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。

5. vserver cifs share show コマンドを使用して、共有の設定が適切であることを確認します。
6. ホームディレクトリ検索パス「 vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path 」を追加します

   `-vserver_name_` は、検索パスを追加する CIFS 対応の SVM を指定します。

   `-path_path_` は、検索パスへの絶対ディレクトリパスを指定します。

7. vserver cifs home-directory search-path show コマンドを使用して、検索パスが正常に追加されたことを確認します。
8. ユーザにホームディレクトリがある場合は、ホームディレクトリを含むように指定した qtree またはボリュームに対応するディレクトリを作成します。

   たとえば、「 /vol/vol1/users 」というパスの qtree を作成した場合に、ディレクトリの作成対象となるユーザのユーザ名が mydomain\user1 であるときは、「 /vol/vol1/users/mydomain/user1 」というパスを使用してディレクトリを作成します。

   「 /home1 」にマウントされる「 home1 」という名前のボリュームを作成した場合は、「 /home1/mydomain/user1 」というパスを使用してディレクトリを作成します。

9. ドライブをマッピングするか、 UNC パスを使用して、ユーザがホームディレクトリ共有に正常に接続できることを確認します。

   たとえば、ユーザ mydomain\user1 が、 SVM vs1 にある手順 8 で作成したディレクトリに接続する場合、 user1 は UNC パス「 \\vs1_user1 」を使用して接続します。

次の例のコマンドでは、次の設定を使用してホームディレクトリの設定を作成します。

- 共有名は %w です

- 相対ホームディレクトリパスは %d/%w です
- ホーム・ディレクトリ「 /home1' 」を含めるために使用される検索パスは 'NTFS セキュリティ・スタイルで構成されたボリュームです
- 設定は SVM vs1 上に作成されます。

ユーザが Windows ホストからホームディレクトリにアクセスする場合には、このようなホームディレクトリ設定を使用できます。また、ユーザが Windows ホストと UNIX ホストからホームディレクトリにアクセスし、ファイルシステム管理者が Windows ベースのユーザおよびグループを使用してファイルシステムへのアクセスを制御する場合にも、このような設定を使用できます。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path
%d/%w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %w

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %d/%w
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

%u 変数を使用してホームディレクトリを設定します

追加のホームディレクトリの設定

SMB ユーザのホームディレクトリパスに関する情報を表示する

# %u 変数を使用してホームディレクトリを設定します

ホーム・ディレクトリ構成を作成するには '%w 変数を使用して共有名を指定し ' 変数 %u を使用してホーム・ディレクトリ共有の相対パスを指定しますこれにより、ユーザは、ホームディレクトリの実際の名前やパスを意識することなく、 Windows ユーザ名を使用して動的に作成された共有を使用してホームディレクトリ共有に接続できます。

手順

1. ユーザのホームディレクトリを含む qtree を作成します。 volume qtree create -vserver vserver_name -qtree-path qtree_path
2. qtree が正しいセキュリティ形式を使用していることを確認します。 volume qtree show
3. 目的のセキュリティ形式が qtree で使用されていない場合は、 volume qtree security コマンドを使用してセキュリティ形式を変更します。
4. ホームディレクトリ共有を追加します。 `+vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties homedirectory 、 …] + `

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）を指定します。

   `-share-name `%w は、ホームディレクトリ共有名を指定します。ユーザがホームディレクトリに接続すると、ユーザごとに _windows_user_name の形式で共有名が動的に作成されます。

   > -share-name オプションに '%u 変数を使用することもできますこれにより、マッピング先の UNIX ユーザ名を使用して相対共有パスが作成されます。

   `-path `%u は ' ホームディレクトリへの相対パスを指定しますユーザがホームディレクトリに接続すると、ユーザごとに _mapped_UNIX_user_name の形式で共有名が動的に作成されます。

   > このオプションの値には静的な要素も含めることができます。たとえば 'eng/%u などです

   `-share-properties `+homedirectory \[,…\]+` は、その共有の共有プロパティを指定します。homedirectory の値を指定する必要があります追加の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。

5. vserver cifs share show コマンドを使用して、共有の設定が適切であることを確認します。
6. ホームディレクトリ検索パス「 vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path 」を追加します

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の SVM を指定します。

   「 -path 」には、検索パスの絶対ディレクトリパスを指定します。

7. vserver cifs home-directory search-path show コマンドを使用して、検索パスが正常に追加されたことを確認します。
8. UNIX ユーザが存在しない場合は、「 vserver services unix-user create 」コマンドを使用して UNIX ユーザを作成します。

ユーザをマッピングするには、 Windows ユーザ名のマッピング先となる UNIX ユーザ名があらかじめ存在している必要があります。

9. 次のコマンドを使用して、 UNIX ユーザへの Windows ユーザのネームマッピングを作成します。 vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction win-unix -priority integer -pattern windows_user_name -replacement unix_user_name

   Windows ユーザを UNIX ユーザにマッピングするネームマッピングがすでに存在する場合は、このマッピング手順を実行する必要はありません。

   Windows ユーザ名は対応する UNIX ユーザ名にマッピングされます。Windows ユーザは、ホームディレクトリ共有に接続すると、 Windows ユーザ名に対応する共有名を使用して動的に作成されたホームディレクトリに接続することになります。その際、ディレクトリ名が UNIX ユーザ名に対応していることはユーザにはわかりません。

10. ユーザにホームディレクトリがある場合は、ホームディレクトリを含むように指定した qtree またはボリュームに対応するディレクトリを作成します。

    たとえば、「 /vol/vol1/users' 」というパスの qtree を作成した場合に、ディレクトリの作成対象となるユーザのマッピング先 UNIX ユーザ名が「 unixuser1 」であるときは、「 /vol/vol1/users/unixuser1 」というパスを使用してディレクトリを作成します。

    /home1' にマウントされた "home1" という名前のボリュームを作成した場合は '/home1/unixuser1 というパスを使用してディレクトリを作成します

11. ドライブをマッピングするか、 UNC パスを使用して、ユーザがホームディレクトリ共有に正常に接続できることを確認します。

    たとえば、ユーザ mydomain\user1 が UNIX ユーザ unixuser1 にマッピングされ、 SVM vs1 にある手順 10 で作成されたディレクトリに接続する場合、 user1 は UNC パス「 \\vs1_user1 」を使用して接続します。

次の例のコマンドでは、次の設定を使用してホームディレクトリの設定を作成します。

- 共有名は %w です
- 相対ホームディレクトリパスは %u です
- ホーム・ディレクトリ「 /home1 」を含むために使用される検索パスは、 UNIX セキュリティ形式で設定されたボリュームです。
- 設定は SVM vs1 上に作成されます。

ユーザが Windows ホストから、または Windows ホストと UNIX ホストからホームディレクトリにアクセスし、ファイルシステム管理者が UNIX ベースのユーザおよびグループを使用してファイルシステムへのアクセスを制御する場合には、このようなホームディレクトリ設定を使用できます。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %u
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1

cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1

cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver        Direction Position
-------------- --------- --------
vs1            win-unix  5        Pattern: user1
                               Replacement: unixuser1
```

%w 変数と %d 変数を使用したホームディレクトリ設定の作成

追加のホームディレクトリの設定

SMB ユーザのホームディレクトリパスに関する情報を表示する

# 追加のホームディレクトリの設定

## 追加のホーム・ディレクトリ構成は '%w ' %d ' および %u 変数を使用して作成できます これにより ' ニーズに合わせてホーム・ディレクトリ構成をカスタマイズできます

共有名と検索パスで変数と静的文字列の組み合わせを使用して、多数のホームディレクトリの設定を作成できます。次の表に、さまざまなホームディレクトリ設定を作成する例を示します。

| 「 **/vol1/user** 」にホームディレクトリが含まれる場合に作成されるパス **...** | **share** コマンド |
|---|---|
| ユーザを「 /vol1/user/win_username 」に転送する共有パス「 \\vs1_~win_username 」を作成する場合 | vserver cifs share create -share-name %w -path %w -share-properties oplocks 、 browsable 、 changenotify 、 homedirectory |
| ユーザを「 /vol1/user/domain/win_username 」に転送する共有パス「 \\vs1_username' 」を作成します | vserver cifs share create -share-name %w -path %d/%w -share-properties oplocks 、 browsable 、 changenotify 、 homedirectory |
| ユーザを「 /vol1/user/unix_username 」に転送する共有パス「 \vs1_win_username 」を作成する場合 | vserver cifs share create -share-name %w -path %u -share-properties oplocks 、 browsable 、 changenotify 、 homedirectory |
| ユーザを「 /vol1/user/unix_username 」に転送する共有パス「 \\vs1_username' 」を作成します | vserver cifs share create -share-name %u -path %u -share-properties oplocks 、 browsable 、 changenotify 、 homedirectory |

# 検索パスを管理するコマンド

## ONTAP には、 CIFS ホームディレクトリ設定の検索パスを管理するためのコマンドが用意されています。たとえば、検索パスに関する情報を追加、削除、表示するためのコマンドがあります。また、検索パスの順序を変更するためのコマンドもあります。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 検索パスを追加します | 「 vserver cifs home-directory search-path add 」 |
| 検索パスを表示します | vserver cifs home-directory search-path show |
| 検索パスの順序を変更します | 「 vserver cifs home-directory search-path reorder 」 |
| 検索パスを削除します | 「 vserver cifs home-directory search-path remove 」 |

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

# SMB ユーザのホームディレクトリパスに関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）上の SMB ユーザのホームディレクトリパスを表示できます。これは、複数の CIFS ホームディレクトリパスが設定されている場合に、ユーザのホームディレクトリが含まれるパスを確認するときに役立ちます。

ステップ

1. 「 vserver cifs home-directory show-user 」コマンドを使用して、ホームディレクトリパスを表示します。

   「 vserver cifs home-directory show-user -vserver vs1 -username user1 」

```
Vserver      User                 Home Dir Path
-----------  -------------------  -----------------------
vs1          user1                /home/user1
```

ユーザのホームディレクトリへのアクセスの管理

# ユーザのホームディレクトリへのアクセスを管理します

デフォルトでは、ユーザのホームディレクトリにはそのユーザしかアクセスできません。動的な共有名の前にチルダ（ { チルダ } ）が付いている共有の場合、 Windows 管理者や他のユーザ（パブリックアクセス）によるユーザのホームディレクトリへのアクセスを有効または無効にできます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）のホームディレクトリ共有に、動的な共有名の前にチルダ（ { チルダ } ）を追加した共有名を設定する必要があります。共有の命名要件は次のとおりです。

| ホームディレクトリの共有名 | 共有に接続するコマンドの例 |
|---|---|
| { チルダ } %d { チルダ } %w | 'net use * { backslash } { backslash } IPaddress { backslash } { チルダ } domain { チルダ } user/u:credentials' |
| { チルダ } %w | 'net use * { backslash } { backslash } IPaddress { backslash } { チルダ } user/u: credentials' |
| { チルダ } abc { チルダ } %w | 「 net use * { backslash } { backslash } 」 IPaddress { backslash } abc { tilde } user/u: credentials' |

ステップ

1. 適切な操作を実行します。

| ユーザのホームディレクトリへのアクセスを有効または無効にする対象 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| Windows 管理者 | 「 vserver cifs home-directory modify -vserver *vserver_name* _ is-home-dirs-access-for-admin-enabled ｛true ｛vbar｝ false｝ 」デフォルトは「 true 」です。 |
| 任意のユーザ（パブリックアクセス） | a. 権限レベルを advanced に設定します。 + 「 set -privilege advanced 」<br>b. アクセスを有効または無効にします：「 vserver cifs home-directory modify -vserver vserver_name -is-home-dirs-access-for-public -enabled ｛true |

次の例では、ユーザのホームディレクトリへのパブリックアクセスを有効にします。 `set -privilege advanced ``vserver cifs home-directory modify -vserver vs1 -is-home-dirs-access-for-public-enabled true `+``set -privilege admin

SMB ユーザのホームディレクトリパスに関する情報を表示する

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.