# SnapMirror DR
# デスティネーションボリュームからのデータの提供
## ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/element-replication/make-destination-volume-writeable-task.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供 . . . . . 1
デスティネーションボリュームを書き込み可能にします . . . . . 1
データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定 . . . . . 2
元のソースボリュームを再有効化 . . . . . 2

# SnapMirror DR デスティネーションボリュームからのデータの提供

## デスティネーションボリュームを書き込み可能にします

災害によって SnapMirror DR 関係のプライマリサイトが機能しなくなった場合は、システム停止を最小限に抑えてデスティネーションボリュームからデータを提供できます。プライマリサイトでサービスが復旧したら、ソースボリュームを再アクティブ化できます。

デスティネーションボリュームからクライアントにデータを提供する前に、そのボリュームを書き込み可能にする必要があります。「 snapmirror quiesce 」コマンドを使用すると、デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止できます。「 snapmirror abort 」コマンドを使用すると、実行中の転送を停止できます。「 snapmirror break 」コマンドを使用すると、デスティネーションを書き込み可能にできます。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN`" で 'name' は Element ボリュームの名前です

手順

1. デスティネーションへのスケジュールされた転送を停止します。

   「 snapmirror quiesce -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name*-destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間のスケジュールされた転送を停止します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. デスティネーションへの実行中の転送を停止します。

   「 napmirror abort -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name* -destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間の実行中の転送を停止します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. SnapMirror DR 関係を解除します。

「 snapmirror break -source-path *hostip* ： *//LUN/ _name*-destination-path SVM ： volume_|| cluster ： //SVM/volume_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と、 'vm_backup' のデスティネーションボリューム 'volA_dst' と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム 'volA_dst' 間の関係を解除します。

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

# データアクセス用のデスティネーションボリュームを設定

## デスティネーションボリュームを書き込み可能にしたあとで、データにアクセスできるようにそのボリュームを設定する必要があります。SAN ホストは、ソースボリュームが再アクティブ化されるまでの間、デスティネーションボリュームのデータにアクセスできます。

1. Element LUN を適切なイニシエータグループにマッピングします。
2. SAN ホストイニシエータから SAN LIF への iSCSI セッションを作成します。
3. SAN クライアントで、ストレージの再スキャンを実行して接続された LUN を検出します。

# 元のソースボリュームを再有効化

## デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。

以下の手順は、元のソースボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN`" で 'name' は Element ボリュームの名前です

ONTAP 9.4 以降では、 ONTAP デスティネーションからデータを提供している間に作成された LUN の Snapshot コピーは Element ソースが再アクティブ化されたときに自動的にレプリケートされます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

- iSCSI LUN のみがサポートされます。
- ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。
- ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

手順

1. 元のデータ保護関係を削除します。

「 napmirror delete -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*-policy_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、元のソースボリューム「 0005 」（ IP アドレス 10.0.0.11 ）と、データを提供しているボリューム「 volA_dst 」（「 vm_backup 」）との間の関係を削除します。

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 元のデータ保護関係を反転します。

「 snapmirror resync -source-path_SVM ： volume_|*cluster* ： *//SVM/volume_destination-path_hostip* ： *//LUN/ _name*-policy_'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

次の例は ' 元のソース・ボリューム '0005 と IP アドレス 10.0.0.11 の間の関係を反転し ' データを提供しているボリューム 'volA_dst' と 'vm_backup' の間の関係を反転します

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 反転した関係を更新します。

「 snapmirror update -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

> ソースとデスティネーションに共通の Snapshot コピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。「 Snapmirror initialize 」を使用して、関係を再初期化します。

次の例では、データの提供元ボリュームである「 volA_dst 」と元のソースボリュームである「 0005 」の間の関係を、 IP アドレス 10.0.0.11 で更新します。

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。

「 snapmirror quiesce -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/ *name*`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、データの提供元のボリューム「 volA_dst 」と元のソースボリューム「 0005 」の間の、 IP アドレス 10.0.0.11 のスケジュールされた転送を停止します。

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 反転した関係の実行中の転送を停止します。

   「 snapmirror abort -source-path SVM 」に移動します。 volume_|| cluster ： //SVM/volume_volume-destination-path *hostip* ： *//LUN/ _name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は ' データを提供しているボリューム 'volA_dst' から元のソース・ボリューム '0005 との間の ' IP アドレス 10.0.0.11 の実行中の転送を停止します

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 反転した関係を解除します。

   「 snapmirror break -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip ： //LUN/*name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、データの提供元ボリュームである「 volA_dst 」と元のソースボリュームである「 0005 」の間の関係を IP アドレス 10.0.0.11 で解除します。

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 反転したデータ保護関係を削除します。

   「 snapmirror delete -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path_hostip_ ： /LUN/ *name*-policy_policy _

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、元のソースボリューム「 0005 」（ IP アドレス 10.0.0.11 ）と、データの提供元のボリューム「 volA_dst 」（「 vm_backup 」）との間の反転された関係を削除します。

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 元のデータ保護関係を再確立します。

   「 snapmirror resync -source-path *hostip* ： /LUN/ *name* -destination-path SVM ： volume/cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は ' 元のソース・ボリューム '0005 （ IP アドレス 10.0.0.11 ）と元のデスティネーション・ボリューム 'volA_dst' （ 'vm_backup' ）の間の関係を再確立します

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。