# ローカルクラスタでのミラー保護とバックアップ保護

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-snapmirror/create-local-mirror-new-bucket-task.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ローカルクラスタでのミラー保護とバックアップ保護 . . . . . 1
新しいバケットのミラー関係の作成（ローカルクラスタ） . . . . . 1
既存のバケットのミラー関係を作成する（ローカルクラスタ） . . . . . 4
デスティネーションバケットからテイクオーバーしてデータを提供（ローカルクラスタ） . . . . . 7
デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする . . . . . 8

# ローカルクラスタでのミラー保護とバックアップ保護

## 新しいバケットのミラー関係の作成（ローカルクラスタ）

新しい S3 バケットを作成すると、そのバケットを同じクラスタ上の S3 SnapMirror デスティネーションですぐに保護することができます。データは、別の Storage VM のバケットまたはソースと同じ Storage VM にミラーリングできます。

必要なもの

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

### System Manager の手順の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択します。
   b. [ * 設定 * ] タブで、をクリックします を S3 のタイルに表示します。
   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します
   d. 表示されていない場合は、をクリックします アイコン"] [**root**] の横にある [*Regenerate Key] をクリックします。キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。
2. ユーザを追加してグループにユーザを追加するには、ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の両方で、 Storage VM をクリックし、 Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。

   を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。
3. S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護 ] 、 [ 概要 *] の順にクリックし、 [ ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします [* 保護ポリシー * ] の横にある [* 追加 ] をクリックします。
      - ポリシー名と概要を入力します。
      - ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
      - S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
      - スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。
4. SnapMirror 保護を使用してバケットを作成します。
   a. [ * ストレージ ] 、 [ バケット ] の順にクリックし、 [ * 追加 ] をクリックします。

b. 名前を入力し、 Storage VM を選択してサイズを入力し、 * その他のオプション * をクリックします。

c. [**Permissions**] で、 [**Add**] をクリックします。権限の確認は任意ですが、推奨されます。

- * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
- * Actions * - 「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「 ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します
- **Resources** - デフォルトの `( bucketname,bucketname/* )` または必要なその他の値を使用します

  を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

d. [**Protection**] で、 [**Enable SnapMirror (ONTAP or Cloud)**] をオンにします。次に、次の値を入力します。

- 宛先
  - * ターゲット * ： ONTAP システム
  - * cluster * ：リモートクラスタを選択します。
  - * Storage VM * ：リモートクラスタの Storage VM を選択します。
  - * S3 サーバ CA 証明書 * ：ソース証明書の内容をコピーして貼り付けます。
- ソース
  - * S3 サーバ CA 証明書 * ：デスティネーション証明書の内容をコピーして貼り付けます。

チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。

[* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。

[Save] をクリックすると、ソース Storage VM に新しいバケットが作成され、デスティネーション Storage VM を作成する新しいバケットにミラーされます。

## CLI 手順の略

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの SVM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。「 vserver object-store-server user show 」

   root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されない場合は、「 vserver object-store-server user regenerate keys -vserver *svm_name* _ user_root_ 」と入力します

   キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。

2. ソースとデスティネーションの両方の SVM でバケットを作成します。

   「 vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB] 」 [-comment_text_] [*additional _options*]] 」

3. ソースとデスティネーションの両方の SVM で、デフォルトのバケットポリシーにアクセスルールを追加します。

   「 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name _ *Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action _object_store_actions* -principal_user_ore_names _ -resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_]]

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合は、 S3 SnapMirror ポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type continuous [-rpc_integer_] [-throttle_type] [-comment_text_] [*adding_options*]] 」

   パラメータ

   - 「 continuous 」– S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシータイプです（必須）。
   - `-rpC' –リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）
   - -throttle` –スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 管理 SVM に CA サーバ証明書をインストールします。

   a. 管理 SVM で、 *source_S3* サーバの証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm_name -cert-name_src_server_certificate*`

   b. 管理 SVM に、 *destination_S3* サーバの証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm_name -cert-name _dest_server_certificate*`+ 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合、この証明書は管理 SVM にのみインストールする必要があります。

      詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

6. S3 SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_src_src_src_src_src_SVM_name_name_ ： /buckets_name_destination-path_dest_peer_svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _ 、…… ｝ [-policy policy_name]``

   作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

# 既存のバケットのミラー関係を作成する（ローカルクラスタ）

同じクラスタ上の既存の S3 バケットの保護はいつでも開始できます。たとえば、 S3 設定を ONTAP 9.10.1 より前のリリースからアップグレードした場合などです。データは、別の Storage VM のバケットまたはソースと同じ Storage VM にミラーリングできます。

必要なもの

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

## System Manager の手順の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択します。
   b. [ * 設定 * ] タブで、をクリックします を * S3 * タイルに追加します。
   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。
   d. 表示されていない場合は、をクリックします アイコン"] [**root**] の横にある [*Regenerate Key] をクリックします。キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください
2. ソースとデスティネーションの Storage VM 両方でユーザおよびグループのアクセスが正しいことを確認します。
   - Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。

     を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。
3. S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護 ] 、 [ 概要 *] の順にクリックし、 [ ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします [* 保護ポリシー * ] の横にある [* 追加 ] をクリックします。
      - ポリシー名と概要を入力します。
      - ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します

- S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
- スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。

4. 既存のバケットのバケットアクセスポリシーが引き続きニーズを満たしていることを確認します。
   a. [ * ストレージ ] 、 [ バケット ] の順にクリックし、保護するバケットを選択します。
   b. [* アクセス許可 *] タブで、をクリックします * 編集 * をクリックし、 * 権限 * の下の * 追加 * をクリックします。
      - * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
      - * Actions * - 「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「 ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します
      - * Resources * - 必要なその他の値、デフォルトの「 _ 」（ bucketname 、 bucketname / * ） _ を使用します。

        を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

5. S3 SnapMirror を使用して既存のバケットを保護します。
   a. [* Storage * > * Buckets] をクリックして、保護するバケットを選択します。
   b. [*Protect] をクリックして、次の値を入力します。
      - 宛先
        - * ターゲット * ： ONTAP システム
        - * cluster * ：ローカルクラスタを選択します。
        - * Storage VM * ：同じ Storage VM または別の Storage VM を選択します。
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _source_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
      - ソース
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _destination_certificate の内容をコピーして貼り付けます。

チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。

[* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。

[Save] をクリックすると、既存のバケットがデスティネーション Storage VM の新しいバケットにミラーリングされます。

## CLI 手順の略

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの SVM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。「 vserver object-store-server user show 」

   root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されない場合は、「 vserver object-store-server user regenerate keys -vserver *svm_name* _ user_root_ 」と入力します

キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。

2. ミラーターゲットにするバケットをデスティネーション SVM 上に作成します。

   「 vserver object-store-server bucket create -vserver *svm_name _-bucket_dest_bucket_name*[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB] 」 [-comment_text_][*additional _options*]] 」という形式になります

3. ソースとデスティネーションの両方の SVM で、デフォルトのバケットポリシーに対するアクセスルールが正しいことを確認します。

   「 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name _ *Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action _object_store_actions* -principal_user_ore_nams_ -resource_object_store_resources_[-sid_text_]`

   例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。

   「 napmirror policy create -vserver_svm_name _ *policy_policy_name -type continuous [-rpm_integer*][-sthrottle_type_][-comment text][*additional _options*]" 」というメッセージが表示されます

   パラメータ

   - 「 continuous 」– S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシータイプです（必須）。
   - `-rpC' –リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）
   - -throttle` –スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 管理 SVM に CA サーバ証明書をインストールします。

   a. 管理 SVM で、 *source_S3* サーバの証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm_name -cert-name_src_server_certificate*`

   b. 管理 SVM に、 *destination_S3* サーバの証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _admin_svm_name -cert-name _dest_server_certificate*`+ 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合、この証明書は管理 SVM にのみインストールする必要があります。

      詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

6. S3 SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_src_src_src_src_src_SVM_name_name_： /buckets_name_destination-path_dest_peer_svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _ 、……｝ [-policy policy_name]`

   作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

   例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

# デスティネーションバケットからテイクオーバーしてデータを提供（ローカルクラスタ）

## ソースバケットのデータを使用できなくなった場合は、 SnapMirror 関係を解除してデスティネーションバケットを書き込み可能にし、データの提供を開始できます。

テイクオーバー処理が実行されると、ソースバケットが読み取り専用に変換され、元のデスティネーションバケットが読み取り / 書き込みに変換されて S3 SnapMirror 関係が反転されます。

無効にしたソースバケットを再び使用できるようになると、 S3 SnapMirror は 2 つのバケットの内容を自動的に再同期します。Volume SnapMirror の標準的な導入の場合と同様に、関係を明示的に再同期する必要はありません。

デスティネーションバケットがリモートクラスタにある場合は、リモートクラスタからテイクオーバー処理を開始する必要があります。

### System Manager の手順の略

使用できないバケットからフェイルオーバーし、データの提供を開始します。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"]をクリックし、 * フェイルオーバー * を選択して、 * フェイルオーバー * をクリックします。

### CLI 手順の略

1. デスティネーションバケットに対してフェイルオーバー処理を開始します。「 snapmirror failover start -destination-path destination-path _svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _
2. フェイルオーバー処理のステータスを確認します。「 snapmirror show -fields status 」

clusterA::> snapmirror failover start-destination-path vs1 ： /bucket/test-bucket-mirror のようになります

# デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする

## ソースバケット内のデータが失われた場合や破損した場合は、デスティネーションバケットからリストアしてデータを再取り込みします。

デスティネーションバケットは既存のバケットまたは新しいバケットにリストアできます。リストア処理のターゲットバケットは、デスティネーションバケットの使用済み論理スペースよりも大きくする必要があります。

既存のバケットを使用する場合は、リストア処理の開始時に空にする必要があります。Restore は、あるバケットを「ロールバック」するのではなく、空のバケットに以前の内容を取り込みます。

リストア処理はリモートクラスタから開始する必要があります。

### System Manager の手順の略

バックアップデータをリストアします。

1. [ * 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックし、バケットを選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] 次に、 [* Restore] を選択します。
3. 「 * ソース * 」で、「 * 既存バケット」（デフォルト）または「 * 新規バケット」を選択します。
   - 既存の Bucket * （デフォルト）にリストアするには、次の操作を実行します。
     - 既存のバケットを検索するクラスタと Storage VM を選択します。
     - 既存のバケットを選択します。
4. デスティネーション S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
   - 新しいバケットへのリストアを実行するには、次の値を入力します。
     - 新しいバケットをホストするクラスタと Storage VM 。
     - 新しいバケットの名前、容量、およびパフォーマンスサービスレベル。を参照してください "ストレージサービスレベル" を参照してください。
     - デスティネーション S3 サーバ CA 証明書の内容。
5. 「 * Destination * 」の下にあるソース S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
6. ［ * 保護 * ］ > ［ 関係 ］ の順にクリックして、リストアの進行状況を監視します。

### CLI 手順の略

1. 新しいバケットにリストアする場合は、新しいバケットを作成します。詳細については、を参照してください "新しいバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）"。
2. デスティネーションバケットのリストア処理を開始します。「 snapmirror restore -source-path SVM_name___ ： /buckets/_bucket_name _ -destination-path_svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _

例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。