ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護

ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/secure-file-access-storage-level-access-guard-concept.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護 1
ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護 1
ストレージレベルのアクセス保護の使用のユースケース 2
ストレージレベルのアクセス保護を設定するためのワークフロー 3
ストレージレベルのアクセス保護を設定する 5
SLAG の適用に関する一覧表 10
ストレージレベルのアクセス保護に関する情報を表示します 11
ストレージレベルのアクセス保護を削除します 13

ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護

ストレージレベルのアクセス保護を使用してファイルアクセスを保護

ネイティブファイルレベルのセキュリティとエクスポートおよび共有のセキュリティを使用したアクセスの保護に加えて、ボリュームレベルで ONTAP によって適用される第 3 のセキュリティレイヤとしてストレージレベルのアクセス保護を設定できます。ストレージレベルのアクセス保護：すべての NAS プロトコルから適用されるストレージオブジェクトへの環境アクセスを保護します。

NTFS のアクセス権のみがサポートされています。ONTAP で、ストレージレベルのアクセス保護が適用されているボリューム上のデータにアクセスする UNIX ユーザのセキュリティチェックを行うには、 UNIX ユーザがボリュームを所有する SVM 上の Windows ユーザにマッピングされている必要があります。

ストレージレベルのアクセス保護の動作

- ストレージレベル環境のアクセス保護：ストレージオブジェクト内のすべてのファイルまたはすべてのディレクトリを保護します。

  ボリューム内のすべてのファイルまたはディレクトリがストレージレベルのアクセス保護設定の影響を受けるため、伝播による継承は必要ありません。

- ストレージレベルのアクセス保護は、ボリューム内のファイルのみ、ディレクトリのみ、またはファイルとディレクトリの両方に適用されるように設定できます。
  - ファイルとディレクトリのセキュリティ

    ストレージオブジェクト内のすべてのディレクトリとファイルを環境に格納します。これがデフォルト設定です。

  - ファイルセキュリティ

    ストレージオブジェクト内のすべてのファイルを環境します。このセキュリティを適用しても、ディレクトリへのアクセスとディレクトリの監査には影響しません。

  - ディレクトリセキュリティ

    ストレージオブジェクト内のすべてのディレクトリを環境します。このセキュリティを適用しても、ファイルへのアクセスとファイルの監査には影響しません。

- ストレージレベルのアクセス保護は、権限の制限に使用します。

  アクセス権限は付与されません。

- NFS または SMB クライアントからファイルまたはディレクトリのセキュリティ設定を表示した場合、ストレージレベルのアクセス保護のセキュリティは表示されません。

このセキュリティは、有効な権限を決定するために、ストレージオブジェクトレベルで適用され、メタデータ内に格納されます。

- システム（ Windows または UNIX ）管理者であっても、ストレージレベルのセキュリティをクライアントから取り消すことはできません。

  このセキュリティは、ストレージ管理者のみが変更できるように設計されています。

- ストレージレベルのアクセス保護は、 NTFS または mixed セキュリティ形式のボリュームに適用できます。
- ストレージレベルのアクセス保護を UNIX セキュリティ形式のボリュームに適用できるのは、そのボリュームが含まれている SVM で CIFS サーバが設定されている場合に限られます。
- ボリュームがボリュームジャンクションパス以下にマウントされていて、そのパスにストレージレベルのアクセス保護が存在している場合、その下にマウントされているボリュームには伝播されません。
- ストレージレベルのアクセス保護のセキュリティ記述子は、 SnapMirror データレプリケーションおよび SVM レプリケーションによってレプリケートされます。
- ウィルススキャンについては特別な免除があります。

  ファイルやディレクトリのスクリーニングを行うこれらのサーバに対しては、ストレージレベルのアクセス保護によってオブジェクトへのアクセスが拒否されていても、例外的なアクセスが許可されます。

- ストレージレベルのアクセス保護によってアクセスが拒否された場合、 FPolicy 通知は送信されません。

アクセスチェックの順序

ファイルまたはディレクトリへのアクセスは、エクスポートまたは共有の権限、ボリュームで設定されているストレージレベルのアクセス保護権限、ファイルやディレクトリに適用されるネイティブのファイル権限の各影響の組み合わせによって決まります。すべてのレベルのセキュリティが評価されて、ファイルまたはディレクトリの有効な権限が決定されます。セキュリティアクセスチェックは、次の順序で実行されます。

1. SMB 共有または NFS エクスポートレベルの権限
2. ストレージレベルのアクセス保護
3. NTFS のファイルやフォルダの Access Control List （ ACL ；アクセス制御リスト）、 NFSv4 ACL 、または UNIX モードのビット

ストレージレベルのアクセス保護の使用のユースケース

ストレージレベルのアクセス保護は、ストレージレベルでの追加セキュリティを提供します。このセキュリティはクライアント側からは見えないため、ユーザや管理者がデスクトップから取り消すことはできません。一部のユースケースでは、ストレージレベルでアクセス制御を行える機能が役立ちます。

この機能の一般的なユースケースとしては、次のようなシナリオがあります。

- すべてのユーザーのアクセスをストレージ・レベルで監査および制御することにより ' 知的財産を保護します
- 銀行や証券会社など、金融サービス企業のストレージの場合

- 部門ごとに個別のファイルストレージを使用する行政サービス
- すべての学生のファイルを保護する大学

ストレージレベルのアクセス保護を設定するためのワークフロー

ストレージレベルのアクセス保護（ SLAG ）を設定するワークフローでは、 NTFS ファイル権限や監査ポリシーを設定する際に使用する ONTAP CLI コマンドと同じコマンドを使用します。対象のファイルやディレクトリのアクセスを設定する代わりに、対象の Storage Virtual Machine （ SVM ）ボリュームの SLAG を設定します。



ストレージレベルのアクセス保護の設定

ストレージレベルのアクセス保護を設定する

ボリュームまたは qtree にストレージレベルのアクセス保護を設定するためには、いくつかの手順に従う必要があります。ストレージレベルのアクセス保護は、ストレージレベルで設定されるアクセスセキュリティを提供します。環境がすべての NAS プロトコルからその適用先のストレージオブジェクトにアクセスするセキュリティを提供します。

手順

1. vserver security file-directory ntfs create コマンドを使用して、セキュリティ記述子を作成します。

   vserver security file-directory ntfs create -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 `vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1 `

   ```
   Vserver: vs1

      NTFS Security    Owner Name
      Descriptor Name
      ------------     --------------
      sd1              -
   ```

   セキュリティ記述子は、次の 4 つのデフォルト DACL アクセス制御エントリ（ ACE ）を持つように作成されます。

   ```
   Vserver: vs1
     NTFS Security Descriptor Name: sd1

       Account Name     Access   Access          Apply To
                        Type     Rights
       --------------   -------  -------         -----------
       BUILTIN\Administrators
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       BUILTIN\Users    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       CREATOR OWNER    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       NT AUTHORITY\SYSTEM
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
   ```

   ストレージレベルのアクセス保護を設定するときにデフォルトのエントリを使用しない場合は、セキュリティ記述子に独自の ACE を作成して追加する前に、デフォルトのエントリを削除できます。

2. セキュリティ記述子から、ストレージレベルのアクセス保護セキュリティに設定したくないデフォルトの DACL ACE を削除します。

a. 「 vserver security file-directory ntfs dacl remove 」コマンドを使用して、不要な DACL ACE を削除します。

   この例では、セキュリティ記述子から BUILTIN\Administrators 、 BUILTIN\Users 、 CREATOR OWNER の 3 つのデフォルト DACL ACE を削除しています。

   「 vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow-account builtin\users 」 vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow-account builtIn vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -account -creator タイプ

b. 「 vserver security file-directory ntfs dacl show 」コマンドを使用して、ストレージレベルのアクセス保護セキュリティに使用しない DACL ACE がセキュリティ記述子から削除されたことを確認します。

   この例では、コマンドからの出力により、セキュリティ記述子から 3 つのデフォルト DACL ACE が削除され、 NT AUTHORITY\SYSTEM のデフォルト DACL ACE エントリのみが残されていることを確認できます。

   vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 ’

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

3. vserver security file-directory ntfs dacl add コマンドを使用して、セキュリティ記述子に 1 つまたは複数の DACL エントリを追加します。

   この例では、セキュリティ記述子に 2 つの DACL ACE を追加しています。

   「 vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1-access-type allow-account example\engineering/rights full-control-apply-to this -folder 、 sub-folders 、 files 」「 vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow-account 」 example\Domain users -rights 」フォルダへの読み取り権限が適用されます

4. vserver security file-directory ntfs sacl add コマンドを使用して、セキュリティ記述子に 1 つまたは複数の SACL エントリを追加します。

   この例では、セキュリティ記述子に 2 つの SACL ACE を追加しています。

   vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type failure-account "example\Domain users" -rights read-apply to this -folder 、 sub-folders 、 files `vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type success -account example\engineering/folder full-control folders-folder

5. vserver security file-directory ntfs dacl show および vserver security file-directory ntfs sacl show コマンドを使用して、 DACL および SACL ACE がそれぞれ正しく設定されていることを確認します。

   この例では、次のコマンドはセキュリティ記述子「 `d1" 」の DACL エントリに関する情報を表示します。

   vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1'

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    EXAMPLE\Domain Users
                     allow    read           this-folder, sub-folders,
files
    EXAMPLE\engineering
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

   この例では、次のコマンドを実行すると、セキュリティ記述子「 `d1" 」の SACL エントリに関する情報が表示されます。

   vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1'

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    EXAMPLE\Domain Users
                     failure  read           this-folder, sub-folders,
files
    EXAMPLE\engineering
                     success  full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

6. vserver security file-directory policy create コマンドを使用して、セキュリティ・ポリシーを作成します。

   次に、「 policy1 」という名前のポリシーを作成する例を示します。

「 vserver security file-directory policy create -vserver vs1 -policy -name policy1 」を参照してください

7. vserver security file-directory policy show コマンドを使用して、ポリシーが正しく設定されていることを確認します。

   vserver security file-directory policy show

```
   Vserver          Policy Name
   ------------     --------------
   vs1              policy1
```

8. 「 vserver security file-directory policy-task add 」コマンドで「 -access-control 」パラメータを「 'lag' 」に設定して、セキュリティ記述子が関連付けられたタスクをセキュリティポリシーに追加します。

   ポリシーには複数のストレージレベルのアクセス保護タスクを含めることができますが、ポリシーにファイルとディレクトリのタスクとストレージレベルのアクセス保護タスクの両方を含めることはできません。ポリシーに含めるタスクは、すべてストレージレベルのアクセス保護タスクにするか、すべてファイルとディレクトリのタスクにする必要があります。

   この例では ' セキュリティー記述子 "`d1" に割り当てられている "policy1 " という名前のポリシーにタスクが追加されますこれは、アクセス制御タイプが「 `'lag` 」に設定されているパス「 /datavol1 」に割り当てられます。

   vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name policy1 -path /datavol1 -access -control slag -security-style ntfs -ntfs-mode propage-ntfs-sd sd1'

9. vserver security file-directory policy task show コマンドを使用して、タスクが正しく設定されていることを確認します。

   vserver security file-directory policy task show -vserver vs1 -policy -name policy1

```
 Vserver: vs1
  Policy: policy1

   Index  File/Folder  Access           Security  NTFS       NTFS
Security
          Path         Control          Type      Mode       Descriptor
Name
   -----  -----------  ---------------  --------  ----------
---------------
   1      /datavol1    slag             ntfs      propagate  sd1
```

10. vserver security file-directory policy apply コマンドを使用して、ストレージレベルのアクセス保護セキュリティポリシーを適用します。

    「 vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy -name policy1 」を参照してください

    セキュリティポリシーを適用するジョブがスケジュールされます。

11. vserver security file-directory show コマンドを使用して、適用されたストレージレベルのアクセス保護セキュリティ設定が正しいことを確認します。

    この例では、コマンドからの出力により、ストレージレベルのアクセス保護セキュリティが NTFS ボリューム「 /datavol1 」に適用されていることがわかります。Everyone に Full Control を許可するデフォルト DACL は残っていますが、ストレージレベルのアクセス保護セキュリティによって、ストレージレベルのアクセス保護設定で定義されたグループにアクセスが制限（および監査）されます。

    vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1

```
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

CLI を使用して、 SVM の NTFS ファイルセキュリティ、 NTFS 監査ポリシー、ストレージレベルのアクセス保護を管理します

ストレージレベルのアクセス保護を設定するためのワークフロー

ストレージレベルのアクセス保護に関する情報の表示

ストレージレベルのアクセス保護の削除

SLAG の適用に関する一覧表

SLAG は、ボリューム、 qtree 、またはその両方に対して設定できます。次の表に、さまざまな状況について、ボリュームまたは qtree に SLAG 構成を適用できるかどうかを示します。

	AFS 内のボリューム **SLAG**	**Snapshot** コピー内のボリューム **SLAG**	**AFS** 内の **qtree SLAG**	**Snapshot** コピー内の **qtree SLAG**
AFS 内のボリュームへのアクセス	はい。	いいえ	該当なし	該当なし
Snapshot コピー内のボリュームへのアクセス	はい。	いいえ	該当なし	該当なし
AFS 内の qtree へのアクセス（ qtree に SLAG が設定されている場合）	いいえ	いいえ	はい。	いいえ
AFS 内の qtree へのアクセス（ qtree に SLAG が設定されていない場合）	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
Snapshot コピー内の qtree へのアクセス（ qtree に SLAG が設定されている場合）	いいえ	いいえ	はい。	いいえ
Snapshot コピー内の qtree へのアクセス（ qtree に SLAG が設定されていない場合）	はい。	いいえ	いいえ	いいえ

ストレージレベルのアクセス保護に関する情報を表示します

ストレージレベルのアクセス保護は、ボリュームまたは qtree に適用される 3 番目のセキュリティレイヤです。ストレージレベルのアクセス保護設定は、 Windows のプロパティウィンドウでは表示できません。ストレージレベルのアクセス保護セキュリティに関する情報を表示するには、 ONTAP CLI を使用する必要があります。この情報を使用して、構成の検証や、アクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前、およびストレージレベルのアクセス保護セキュリティ情報を表示するボリュームまたは qtree のパスを入力する必要があります。出力は要約形式または詳細なリストで表示できます。

ステップ

1. ストレージレベルのアクセス保護セキュリティ設定を必要な詳細レベルで表示します。

表示する情報	入力するコマンド
要約形式で表示されます	vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path_path_`
詳細が表示されます	vserver security file-directory show -vserver_vserver_name _ *path_path*-expand-mask true

次の例では、 SVM vs1 のパス「 /datavol1 」にある NTFS セキュリティ形式のボリュームのストレージレベルのアクセス保護セキュリティ情報を表示します。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

次の例では、 SVM vs1 のパス「 /datavol5 」にある mixed セキュリティ形式のボリュームに関するストレージレベルのアクセス保護の情報を表示します。このボリュームの最上位には、 UNIX 対応のセキュリティが設定されています。ボリュームにはストレージレベルのアクセス保護セキュリティが設定されています。

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol5
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol5
      File Inode Number: 3374
         Security Style: mixed
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 755
 Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                   ACLs: Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

ストレージレベルのアクセス保護を削除します

ストレージレベルのアクセスセキュリティの設定が不要になった場合は、ボリュームや qtree からストレージレベルのアクセス保護を削除できます。ストレージレベルのアクセス保護を削除しても、通常の NTFS のファイルやディレクトリのセキュリティは変更されたり削除されたりしません。

手順

1. vserver security file-directory show コマンドを使用して、ボリュームまたは qtree にストレージレベルのアクセス保護が設定されていることを確認します。

   「vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol5

```
                 Vserver: vs1
               File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

2. 「 vserver security file-directory remove-slag 」コマンドを使用して、ストレージレベルのアクセス保護を削除します。

   「 vserver security file-directory remove-slag -vserver vs1 -path /datavol1

3. vserver security file-directory show コマンドを使用して、ボリュームや qtree からストレージレベルのアクセス保護が削除されたことを確認します。

   「 vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol5

```
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.