# BranchCache が有効な SMB 共有を設定

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-branchcache-enabled-shares-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BranchCache が有効な SMB 共有を設定 . . . . . 1
BranchCache が有効な SMB 共有の概要を設定 . . . . . 1
BranchCache が有効な SMB 共有を作成 . . . . . 1
既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします . . . . . 2

# BranchCache が有効な SMB 共有を設定

## BranchCache が有効な SMB 共有の概要を設定

SMB サーバとブランチオフィスで BranchCache を設定したら、ブランチオフィスのクライアントによるコンテンツのキャッシュを許可する SMB 共有で BranchCache を有効にすることができます。

BranchCache キャッシュは、 SMB サーバ上のすべての SMB 共有で有効にするか、共有ごとに有効にすることができます。

- BranchCache を共有ごとに有効にする場合、 BranchCache は共有の作成時に有効にするか、既存の共有を変更して有効にすることができます。

  既存の SMB 共有でキャッシュを有効にすると、その共有で BranchCache を有効にした時点で、 ONTAP によるハッシュの計算と要求元クライアントへのメタデータの送信が開始されます。

- 共有への SMB 接続をすでに確立しているクライアントは、それ以降にその共有で BranchCache が有効になった場合、 BranchCache のサポートを得ることができません。

  ONTAP は、 SMB セッションがセットアップされたときに共有の BranchCache のサポートを通知します。BranchCache が有効なときにすでにセッションを確立していたクライアントは、キャッシュされている内容をこの共有で使用するために、いったん切断してから再接続する必要があります。

> その後 SMB 共有に対する BranchCache を無効にすると、 ONTAP による要求元クライアントへのメタデータの送信が中止されます。データが必要なクライアントは、コンテンツサーバ（ SMB サーバ）から直接データを取得します。

## BranchCache が有効な SMB 共有を作成

「 branchcache 」共有プロパティを設定すると、 SMB 共有で BranchCache を有効にすることができます。

このタスクについて

- SMB 共有で BranchCache を有効にする場合は、共有のオフラインファイル設定を手動キャッシュに設定する必要があります。

  これは、共有を作成するときのデフォルト設定です。

- BranchCache が有効な共有を作成するときに、オプションの共有パラメータを追加で指定することもできます。
- Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache が設定されておらず、有効になっていない場合でも、共有の「 branchcache 」プロパティを設定できます。

  ただし、共有でキャッシュされたコンテンツを提供するには、 SVM で BranchCache を設定して有効にする必要があります。

- 「 -share-properties 」パラメータを使用するときに共有に適用されるデフォルトの共有プロパティはないため、「 branchcache 」共有プロパティのほかに共有に適用する他のすべての共有プロパティをカンマで区切って指定する必要があります。
- 詳細については 'vserver cifs share create コマンドのマニュアルページを参照してください

ステップ

1. BranchCache が有効な SMB 共有を作成します。 +`vserver cifs share create -vserver_name_share -name_share_path_share-properties branchcache [,…]
2. vserver cifs share show コマンドを使用して、 SMB 共有に対して BranchCache 共有プロパティが設定されていることを確認します。

次のコマンドでは、 SVM vs1 上で「 /data 」のパスを使用して「 data 」という名前の BranchCache が有効な SMB 共有を作成します。デフォルトでは、オフラインファイル設定は「手動」に設定されています。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path
/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data
                      Vserver: vs1
                        Share: data
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data
             Share Properties: branchcache
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: data
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

単一の SMB 共有での BranchCache の無効化

# 既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします

既存の SMB 共有で BranchCache を有効にするには、既存の共有プロパティリストに「 branchcache 」共有プロパティを追加します。

このタスクについて

- SMB 共有で BranchCache を有効にする場合は、共有のオフラインファイル設定を手動キャッシュに設定

する必要があります。

既存の共有のオフラインファイル設定が手動キャッシュに設定されていない場合は、共有を変更して設定する必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache が設定されておらず、有効になっていない場合でも、共有の「 branchcache 」プロパティを設定できます。

  ただし、共有でキャッシュされたコンテンツを提供するには、 SVM で BranchCache を設定して有効にする必要があります。

- 「 branchcache 」共有プロパティを共有に追加すると、既存の共有設定と共有プロパティは保持されます。

  BranchCache 共有プロパティは既存の共有プロパティリストに追加されます。vserver cifs share properties add コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. 必要に応じて、オフラインファイルの共有設定を手動キャッシュに設定します。
   a. vserver cifs share show コマンドを使用して、オフラインファイルの共有設定を確認します。
   b. オフラインファイルの共有設定が手動に設定されていない場合は、必要な値に変更します。 vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files manual
2. 既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします。 vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-properties branchcache
3. SMB 共有で BranchCache 共有プロパティが設定されていることを確認します。 vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name

次のコマンドは、 SVM vs1 上のパス「 /data2 」の既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               showsnapshot
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               showsnapshot
                               changenotify
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

## 単一の SMB 共有での BranchCache の無効化

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。