# FPolicy サーバの接続を管理します

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/connect-external-fpolicy-servers-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FPolicy サーバの接続を管理します . . . . . 1
外部 FPolicy サーバに接続します . . . . . 1
外部 FPolicy サーバを切断します . . . . . 1
外部 FPolicy サーバへの接続に関する情報を表示します . . . . . 1
FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します . . . . . 3

# FPolicy サーバの接続を管理します

## 外部 FPolicy サーバに接続します

接続がすでに終了している場合、ファイル処理を有効にするために外部 FPolicy サーバへの手動での接続が必要になることがあります。接続は、サーバのタイムアウトに達した場合、または何らかのエラーが原因で終了します。または、管理者が接続を手動で終了することもできます。

致命的なエラーが発生した場合、 FPolicy サーバへの接続が終了することがあります。致命的なエラーの原因となった問題を解決したあと、 FPolicy サーバに手動で再接続する必要があります。

手順

1. 「 vserver fpolicy engine-connect 」コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバに接続します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. vserver fpolicy show-engine コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバに接続していることを確認します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

## 外部 FPolicy サーバを切断します

外部 FPolicy サーバからの手動での切断が必要になることがあります。これは、 FPolicy サーバで通知要求の処理に関する問題が発生した場合や、 FPolicy サーバでメンテナンスを実施する必要がある場合に役立つことがあります。

手順

1. vserver fpolicy engine-disconnect コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバから切断します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

2. 「 vserver fpolicy show-engine 」コマンドを使用して、外部 FPolicy サーバから切断されたことを確認します。

   コマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

## 外部 FPolicy サーバへの接続に関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への接続に関するステータス情報を表示できます。この情報は、接続されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- ノード名
- FPolicy ポリシー名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy サーバのステータス
- FPolicy サーバのタイプ

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。または、「 -fields 」パラメータを使用して、指定したフィールドのみをコマンド出力に表示することもできます。「？」を入力できます 使用できるフィールドを調べるには、 -fields パラメータのあとに入力します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

| 接続ステータス情報を表示する FPolicy サーバ | 入力するコマンド |
|---|---|
| を指定します | vserver fpolicy show-engine-server ip_address |
| 指定した SVM のものです | vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name ’ |
| 指定したポリシーに関連付けられているもの | vserver fpolicy show-engine-policy-name policy_name |
| 指定したサーバステータスを使用します | 「 vserver fpolicy show-engine-server-status 」を参照してください<br><br>サーバのステータスは、次のいずれかになります。<br><br>• 「 Connected 」になります<br>• 「接続されていません」<br>• 「接続中」<br>• 「接続していません」 |
| を指定します | vserver fpolicy show-engine-server-type タイプ<br><br>FPolicy サーバのタイプとしては、次のいずれかを指定できます。<br><br>• 「プライマリ」<br>• ' 二次 |

| | |
|---|---|
| 指定した理由で切断されたもの | vserver fpolicy show-engine-disconnect -reason text `<br><br>切断の理由はさまざまです。切断の一般的な理由は次のとおりです。<br><br>• 「 cli. 」から受信した isconnect コマンド<br>• FPolicy サーバからの通知応答の解析中にエラーが発生しました<br>• FPolicy ハンドシェイクに失敗しました<br>• 「 SL ハンドシェイクに失敗しました。<br>• FPolicy サーバへの TCP 接続に失敗しました<br>• FPolicy サーバから受信したスクリーン・レスポンス・メッセージが無効です |

次の例は、 SVM vs1.example.com 上の FPolicy サーバへの外部エンジン接続に関する情報を表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                  Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

この例は、接続されている FPolicy サーバに関する情報のみを表示したものです。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

# FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）への FPolicy パススルーリード接続のステータスに関する情報を表示できます。この情報は、パススルーリードデータ接続を持つ FPolicy サーバや、パススル

ーリード接続が切断されている FPolicy サーバを確認するのに役立ちます。

いずれのパラメータも指定しない場合、次の情報が表示されます。

- SVM 名
- FPolicy ポリシー名
- ノード名
- FPolicy サーバの IP アドレス
- FPolicy パススルーリード接続のステータス

クラスタまたは特定の SVM の FPolicy 接続に関する情報の表示に加え、コマンドパラメータを使用して、他の条件によってコマンドの出力をフィルタリングすることができます。

instance パラメータを指定すると、一覧にあるポリシーに関する詳細情報を表示できます。または、「 -fields 」パラメータを使用して、指定したフィールドのみをコマンド出力に表示することもできます。「？」を入力できます 使用できるフィールドを調べるには、 -fields パラメータのあとに入力します。

ステップ

1. 適切なコマンドを使用して、ノードと FPolicy サーバの間の接続ステータスに関する情報をフィルタリングして表示します。

| 表示する接続ステータス情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| クラスタの FPolicy パススルーリード接続のステータス | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection |
| 指定した SVM の FPolicy パススルーリード接続ステータス | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name ’ |
| 指定したポリシーの FPolicy パススルーリード接続ステータス | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name |
| 指定したポリシーの詳細な FPolicy パススルーリード接続ステータス | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name -instance |
| 指定したステータスの FPolicy パススルーリード接続ステータス | vserver fpolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name -server -status サーバのステータスは、次のいずれかです。<br>• 「 Connected 」になります<br>• 「接続されていません」 |

次のコマンドは、クラスタ上のすべての FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

次のコマンドは、「 pol_cifs_1 」ポリシーに設定されている FPolicy サーバからのパススルーリード接続に関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                           Node: FPolicy-01
                                        Vserver: vs1.example.com
                                         Policy: pol_cifs_1
                                         Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                   Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。