ドメインコントローラ接続を管理します

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/display-discovered-servers-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ドメインコントローラ接続を管理します 1
検出されたサーバに関する情報を表示します 1
サーバをリセットおよび再検出します 1
ドメインコントローラの検出を管理します 2
優先ドメインコントローラを追加する 3
優先ドメインコントローラの管理用コマンド 3
ドメインコントローラへの SMB2 接続を有効にします 4
ドメインコントローラへの暗号化接続を有効にします 5

ドメインコントローラ接続を管理します

検出されたサーバに関する情報を表示します

CIFS サーバで検出された LDAP サーバおよびドメインコントローラに関する情報を表示できます。

ステップ

1. 検出されたサーバに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。 vserver cifs domain discovered-servers show

次の例は、 SVM vs1 で検出されたサーバを表示します。

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

サーバのリセットおよび再検出

CIFS サーバを停止または起動しています

サーバをリセットおよび再検出します

CIFS サーバでサーバのリセットと再検出を行うと、 LDAP サーバおよびドメインコントローラに格納されている情報が CIFS サーバに破棄されます。サーバの情報が破棄されたあと、それらの外部サーバに関する最新の情報が再取得されます。これは、接続されているサーバが適切に応答しない場合に役立ちます。

手順

1. 次のコマンドを入力します。 vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver _vserver_name _`
2. 再検出されたサーバに関する新しい情報を表示します。 vserver cifs domain discovered-servers show -vserver vserver_name _`

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 のサーバをリセットして再検出します。

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver
vs1

cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

検出されたサーバに関する情報を表示する

CIFS サーバを停止または起動しています

ドメインコントローラの検出を管理します

ONTAP 9.3 以降では、ドメインコントローラ（ DC ）の検出に使用するデフォルトプロセスを変更できます。サイトまたは優先 DC のプールに検出を制限できるため、環境によってはパフォーマンスの向上につながります。

デフォルトでは、任意の優先 DC 、ローカルサイト内のすべての DC 、およびすべてのリモート DC を含めて、使用可能なすべての DC が検出されます。そのため、一部の環境では、認証時および共有へのアクセス時にレイテンシが発生する可能性があります。使用する DC のプールが決まっている場合、またはリモート DC が不適切またはアクセスできない場合は、検出方法を変更できます。

ONTAP 9.3 以降のリリースでは 'cifs domain discovered-servers コマンドの 'discovery-mode' パラメータを使用して ' 次のいずれかの検出オプションを選択できます

- ドメイン内のすべての DC が検出されます。
- ローカルサイト内の DC だけが検出されます。

  このモードを使用するには、 SMB サーバーの「 default-site 」パラメーターを定義する必要があります。

- サーバの検出は実行せず、優先 DC のみを使用するように SMB サーバを設定します。

  このモードを使用するには、最初に SMB サーバに対して優先 DC を定義する必要があります。

ステップ

1. 目的の検出オプションを指定します。 vserver cifs domain discovered-servers discovery-mode modify -vserver *vserver_name* _ mode ｛ all | site | none ｝ `

   `m ode' パラメータのオプション :

- 「すべて」

  使用可能なすべての DC を検出します（デフォルト）。

- 「シテ」

  DC の検出対象をサイトに制限します。

- 「 NONE 」

  優先 DC のみを使用し、検出は実行しません。

優先ドメインコントローラを追加する

ONTAP は DNS を介してドメインコントローラを自動的に検出します。必要に応じて、特定のドメインに対する優先ドメインコントローラのリストにドメインコントローラを追加することができます。

指定したドメインに優先ドメインコントローラリストがすでに存在する場合、新しいリストが既存のリストに統合されます。

ステップ

1. 優先ドメインコントローラのリストに追加するには、次のコマンドを入力します。 `+vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vserver_name` *`domain_name`* `_ preferred-DC ip_address 、… +`

   `-vserver_name_` は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）名を指定します。

   `-domain_domain_name_` は、指定されたドメインコントローラが属するドメインの完全修飾 Active Directory 名を指定します。

   `-ppreferred-DC_IP_address_,…` は ' 優先ドメインコントローラの 1 つ以上の IP アドレスを優先順にカンマ区切りリストで指定します

次のコマンドは、 SVM vs1 上の SMB サーバが cifs.lab.example.com ドメインへの外部アクセスを管理するために使用する優先ドメインコントローラのリストに、ドメインコントローラ 172.17.102.25 と 172.17.102.24 を追加します。

```
cluster1::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

優先ドメインコントローラの管理用コマンド

優先ドメインコントローラの管理用コマンド

優先ドメインコントローラの追加、表示、削除を行うコマンドについて説明します。

状況	使用するコマンド
優先ドメインコントローラを追加する	「 vserver cifs domain preferred-dc add 」
優先ドメインコントローラを表示する	「 vserver cifs domain preferred-dc show 」を参照してください
優先ドメインコントローラを削除する	「 vserver cifs domain preferred-dc remove 」

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

優先ドメインコントローラの追加

ドメインコントローラへの **SMB2** 接続を有効にします

ONTAP 9.1 以降では、 SMB バージョン 2.0 からドメインコントローラへの接続を有効にすることができます。これは、ドメインコントローラで SMB 1.0 を無効にしている場合は必須です。ONTAP 9.2 以降では、 SMB2 がデフォルトで有効になります。

「 smb2-enabled-for -dDC-connections 」コマンドオプションを使用すると、使用している ONTAP のリリースに応じたシステムデフォルトが有効になります。ONTAP 9.1 のシステムデフォルトでは、 SMB 1.0 が有効、 SMB 2.0 が無効になります。ONTAP 9.2 のシステムデフォルトでは、 SMB 1.0 が有効になり、 SMB 2.0 が有効になります。ドメインコントローラは、最初に SMB 2.0 をネゴシエートし、失敗した場合は SMB 1.0 を使用します。

SMB 1.0 は、 ONTAP からドメインコントローラに対して無効にすることができます。ONTAP 9.1 では、SMB 1.0 を無効にした場合、ドメインコントローラと通信するために SMB 2.0 を有効にする必要があります。

> 「 -smb1-enabled for-dc-connections 」が「 false 」に設定されていて、「 -smb1-enabled 」が「 true 」に設定されている場合、 ONTAP はクライアントとしての SMB 1.0 接続を拒否しますが、サーバとしての SMB 1.0 のインバウンド接続は引き続き受け入れます。SMB バージョンの有効化と無効化に関するトピックを参照してください。

手順

1. SMB セキュリティ設定を変更する前に、有効になっている SMB のバージョンを確認してください。「 vserver cifs security show 」
2. リストを下にスクロールして SMB のバージョンを確認します。
3. 「 smb2-enabled-for -dc-connections 」オプションを使用して、適切なコマンドを実行します。

SMB2 の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver _vserver_name _smb2-enabled-for -dc_connections true 」のように指定します

SMB2 の設定	入力するコマンド
無効	「 vserver cifs security modify -vserver _vserver_name _smb2-enabled-for -dc_connections false 」の形式で指定します

サポートされる SMB のバージョンと機能

ドメインコントローラへの暗号化接続を有効にします

ONTAP 9.8 以降では、ドメインコントローラへの接続を暗号化するように指定できます。

ONTAP は '-encryption-required-c-for -dc -connection' オプションが 'true' に設定されている場合に ' ドメイン・コントローラ（ DC ）通信の暗号化を要求しますデフォルトは 'false' ですこのオプションを設定すると、SMB3 でのみ暗号化がサポートされるため、 SMB3 プロトコルのみが使用されます。

暗号化された DC 通信が必要な場合、 ONTAP は SMB3 接続のみをネゴシエートするため、「 -smb2 -enabled-for_DC-connections 」オプションは無視されます。DC が SMB3 と暗号化をサポートしていない場合、 ONTAP は接続しません。

ステップ

1. DC との暗号化された通信を有効にします。 vserver cifs security modify -vserver _svm_name -encryption -required-for -DC-connection true

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。