# Active Directory
# ドメインコントローラアクセスを設定する
## ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/enable-ad-users-groups-access-cluster-svm-task.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する . . . . . 1
Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する . . . . . 1
認証トンネルを設定します . . . . . 1
ドメインに SVM コンピュータアカウントを作成します . . . . . 2

# Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

## Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する

AD アカウントから SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。SMB サーバを設定していない場合は、 AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

ONTAP は、次のドメインコントローラ認証サービスをサポートしています。

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- ローカルセキュリティ局（ LSA ）

ONTAP は、次のセッションキーアルゴリズムをサポートしており、セキュアな Netlogon 接続を実現します。

| セッションキーアルゴリズム | 使用可能な場所 |
| --- | --- |
| HMAC-SHA256 （ Advanced Encryption Standard （ AES ）に基づく） | ONTAP 9.10.1 以降 |
| DES および HMAC-MD5 （強力なキーが設定されている場合） | ONTAP 9 のすべてのリリース |

ONTAP 9.10.1 以降での Netlogon セキュアチャネルの確立時に AES セッションキーを使用する場合は、次のコマンドを使用して AES セッションキーをイネーブルにする必要があります。

'cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for -netlogon-pchannel true

デフォルトは「 false 」です。

9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、ドメインコントローラがセキュアな Netlogon サービスに AES を適用すると、接続に失敗します。これらのリリースでは、 ONTAP との強力なキー接続を受け入れるようにドメインコントローラを設定する必要があります。

## 認証トンネルを設定します

データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、「 securitylogin domain-tunnel create 」コマンドを使用して、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。

必要なもの

- データ SVM 用の SMB サーバを設定しておく必要があります。
- AD ドメインのユーザアカウントによるクラスタの管理 SVM へのアクセスを有効にしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 AD アクセス用の SVM ゲートウェイ（ドメイントンネル）がある場合に、 AD ドメインで NTLM を無効にしていれば、管理認証に Kerberos を使用できます。以前のリリースでは、 SVM ゲートウェイの管理者認証で Kerberos がサポートされていませんでした。この機能はデフォルトで有効になっており、設定は必要ありません。

Kerberos 認証は常に最初に試行されます。失敗すると、 NTLM 認証が試行されます。

ステップ

1. SMB 対応データ SVM を AD ドメインコントローラがクラスタにアクセスするための認証トンネルとして設定します。

   「 securitylogin domain-tunnel create -vserver svm_name 」を参照してください

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   ユーザを認証するには、 SVM が実行されている必要があります。

   次のコマンドは、 SMB 対応のデータ SVM 「 engData 」を認証トンネルとして設定します。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

# ドメインに SVM コンピュータアカウントを作成します

## データ SVM 用に SMB サーバを設定していない場合は、「 vserver active-directory create 」コマンドを使用して、ドメイン上の SVM のコンピュータアカウントを作成できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

「 vserver active-directory create 」コマンドを入力すると、ドメイン内の指定した組織単位にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ AD ユーザアカウントのクレデンシャルを入力するように求められます。アカウントのパスワードは空にできません。

ステップ

1. AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成します。

   「 vserver active-directory create -vserver *svm_name* 」 *-account-name_NetBIOS_account_name -domain_domain*-ou_organizational_unit]

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

次のコマンドは、ドメイン「 example.com 」に SVM 「 engData 」用の「 ADSERVER1 」という名前のコンピュータアカウントを作成します。コマンドを入力すると、 AD ユーザアカウントのクレデンシャルの入力を求められます。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.