# privileged delete 機能を使用します

ONTAP 9

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/create-compliance-administrator-account-task.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

privileged delete 機能を使用します . . . . . 1
SnapLock 管理者アカウントを作成します . . . . . 1
privileged delete 機能を有効にします . . . . . 1
privileged delete を使用して WORM ファイルを削除します . . . . . 2

# privileged delete 機能を使用します

## SnapLock 管理者アカウントを作成します

privileged delete を実行するには、 SnapLock 管理者の権限が必要です。これらの権限は vsadmin-snaplock ロールで定義されています。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に依頼して、 SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成してもらいます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

手順

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

   「 * security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *role*-comment_*`

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-snaplock 」ロールが割り当てられた SVM 管理者アカウント「 S napLockAdmin 」が、パスワードを使用して「 S VM1 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

## privileged delete 機能を有効にします

privileged delete 機能は、削除する WORM ファイルが格納されている Enterprise ボリュームに対して明示的に有効にする必要があります。

-privileged-delete オプションの値により、 privileged delete が有効になっているかどうかが決まります。有効な値は、「 enabled 」、「 disabled 」、および「 permanently-disabled 」です。

> 「 permanently-disabled 」は最終状態です。ボリュームで状態を「 permanently-disabled 」に設定したあとに privileged delete を有効にすることはできません。

手順

1. SnapLock Enterprise ボリュームに対して privileged delete を有効にします。

   「 * volume SnapLock modify -vserver *svm_name*-volume_name_-privileged-delete disabled | enabled | permanently-disabled * 」の形式で指定します

   次のコマンドは、「 S VM1 」の Enterprise ボリューム「 d ataVol 」に対して privileged delete 機能を有

効にします。

```
SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
-delete enabled
```

# privileged delete を使用して WORM ファイルを削除します

privileged delete 機能を使用して、保持期間中に Enterprise モードの WORM ファイルを削除できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。
- Enterprise ボリュームで、 SnapLock 監査ログを作成し、 privileged delete 機能を有効にしておく必要があります。

privileged delete 処理を使用して、期限切れの WORM ファイルを削除することはできません。volume file retention show コマンドを使用して ' 削除する WORM ファイルの保存期間を表示できます詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ステップ

1. Enterprise ボリュームの WORM ファイルを削除します。

   ```
   * volume file privileged-delete -vserver_svm_name_-file-file_path _*
   ```

   次のコマンドは、 SVM ``S VM1' の「 /vol/dataVol/f1' 」ファイルを削除します。

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。