# Hyper-V または SQL Server over SMB 構成を計画

ONTAP 9

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/volume-config-worksheet-reference.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Hyper-V または SQL Server over SMB 構成を計画 . . . . . 1
ボリューム設定ワークシートに記入 . . . . . 1
SMB 共有設定ワークシートに記入 . . . . . 2

# Hyper-V または SQL Server over SMB 構成を計画

## ボリューム設定ワークシートに記入

このワークシートを使用すると、 SQL Server および Hyper-V over SMB 構成用のボリュームを作成する際に必要となる値を簡単に記録できます。

ボリュームごとに、次の情報を指定する必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名

  SVM 名はすべてのボリュームで同じです。

- ボリューム名
- アグリゲート名

  ボリュームは、クラスタ内のノード上のアグリゲートに作成できます。

- サイズ
- ジャンクションパス

アプリケーションサーバのデータを格納するボリュームの作成時には、次の事項を考慮してください。

- ルートボリュームのセキュリティ形式が NTFS でない場合は、ボリュームの作成時にセキュリティ形式を NTFS として指定する必要があります。

  デフォルトで、ボリュームは SVM ルートボリュームのセキュリティ形式を継承します。

- ボリュームには、デフォルトのボリュームスペースギャランティを設定する必要があります。
- 必要に応じて、スペースのオートサイズ管理を設定できます。
- Snapshot コピーのスペース・リザーブを決定するオプションを「 0 」に設定する必要があります。
- ボリュームに適用される Snapshot ポリシーを無効にする必要があります。

  SVM の Snapshot ポリシーが無効になっている場合は、ボリュームの Snapshot ポリシーを指定する必要はありません。ボリュームは SVM の Snapshot ポリシーを継承します。SVM の Snapshot ポリシーが無効になっておらず、 Snapshot コピーを作成するように設定されている場合は、 Snapshot ポリシーをボリュームレベルで指定し、そのポリシーを無効にする必要があります。Snapshot コピーの作成と削除は、シャドウコピーサービス対応のバックアップと SQL Server バックアップによって管理されます。

- ボリュームに負荷共有ミラーを設定することはできません。

アプリケーションサーバで使用される共有を作成するジャンクションパスを選択する際は、共有エントリポイントの下に結合されたボリュームが含まれないようにする必要があります。

たとえば、仮想マシンファイルを「 vol1 」、「 vol2 」、「 vol3 」、および「 vol4 」という名前の 4 つのボリュームに格納する場合は、例に示すネームスペースを作成できます。次に ' アプリケーション・サーバの共有をパス /data1/vol1'/data1/vol2 '/data1/vol3' および /data1/vol4 に作成できます

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1           RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2           RW_volume
vs1     data2         true     /data2                RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3           RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4           RW_volume
```

| 情報の種類 | 値 |
|---|---|
| Volume 1 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| _ ボリューム 2 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| _ ボリューム 3 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| _ ボリューム 4 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| _ ボリューム 5 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| _ ボリューム 6 ：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |
| 追加ボリューム：ボリューム名、アグリゲート、サイズ、ジャンクションパス _ | |

# SMB 共有設定ワークシートに記入

このワークシートを使用して、 SQL Server および Hyper-V over SMB 構成用に継続的可用性を備えた SMB 共有を作成する際に必要となる値を記録してください。

## SMB 共有のプロパティおよび設定に関する情報

共有ごとに、次の情報を指定する必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名

  SVM 名はすべての共有で同じです

- 共有名
- パス
- 共有プロパティ

  次の 2 つの共有プロパティを設定する必要があります。

  - oplock
  - 「継続的可用性」を参照してください

次の共有プロパティは設定しないでください。

- homedirectory attributecache
- 「 BranchCache 」
- 「 access-based-enumeration 」のように指定します

> 変更通知が無効になっていると、 Windows Server 2012 ではエクスプローラウィンドウが更新されないため、ディレクトリの内容が一貫して表示されません。

  - シンボリックリンクは無効にする必要があります（ '-symlink-properties ' パラメータの値は null["]] でなければなりません）

## 共有パスに関する情報

リモート VSS を使用して Hyper-V ファイルをバックアップする場合は、 Hyper-V サーバから仮想マシンファイルの格納場所への SMB 接続を確立する際に使用する共有パスの選択が重要になります。共有はネームスペース内の任意のポイントに作成できますが、 Hyper-V サーバで使用される共有のパスに結合されたボリュームを含めることはできません。ジャンクションポイントを含む共有パスでシャドウコピー処理を実行することはできません。

データベースディレクトリ構造を作成する場合、 SQL Server はジャンクションを横断できません。ジャンクションポイントを含む SQL Server の共有パスは作成しないでください。

たとえば、次に示す名前空間を指定すると、仮想マシンファイルまたはデータベースファイルをボリューム「 vol1 」、「 vol2 」、「 vol3 」、および「 vol4 」に格納する場合は、アプリケーションサーバの共有をパス「 /data1/vol1 」、「 /data1/vol2 」、「 /data1/vol4 」、「 /data1/data2 」に作成する必要があります。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- --------------------   -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

管理用に '/data1' および /data2 のパスに共有を作成することはできますが ' データの保存にこれらの共有を使用するようにアプリケーション・サーバを構成しないでください

## 計画ワークシート

| 情報の種類 | 値 |
|---|---|
| _ ボリューム 1 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 2 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 3 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 4 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 5 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 6 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| _ ボリューム 7 ： SMB 共有名およびパス _ | |
| 追加ボリューム： SMB 共有名およびパス _ | |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。