# BranchCache が有効な SMB 共有を設定

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-branchcache-enabled-shares-concept.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BranchCache が有効な SMB 共有を設定 . . . . . 1
BranchCache が有効な SMB 共有の概要を設定 . . . . . 1
BranchCache が有効な SMB 共有を作成 . . . . . 1
既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします . . . . . 2

# BranchCache が有効な SMB 共有を設定

## BranchCache が有効な SMB 共有の概要を設定

SMB サーバとブランチオフィスで BranchCache を設定したら、ブランチオフィスのクライアントによるコンテンツのキャッシュを許可する SMB 共有で BranchCache を有効にすることができます。

BranchCache キャッシュは、 SMB サーバ上のすべての SMB 共有で有効にするか、共有ごとに有効にすることができます。

- BranchCache を共有ごとに有効にする場合、 BranchCache は共有の作成時に有効にするか、既存の共有を変更して有効にすることができます。

  既存の SMB 共有でキャッシュを有効にすると、その共有で BranchCache を有効にした時点で、 ONTAP によるハッシュの計算と要求元クライアントへのメタデータの送信が開始されます。

- 共有への SMB 接続をすでに確立しているクライアントは、それ以降にその共有で BranchCache が有効になった場合、 BranchCache のサポートを得ることができません。

  ONTAP は、 SMB セッションがセットアップされたときに共有の BranchCache のサポートを通知します。BranchCache が有効なときにすでにセッションを確立していたクライアントは、キャッシュされている内容をこの共有で使用するために、いったん切断してから再接続する必要があります。

> その後 SMB 共有に対する BranchCache を無効にすると、 ONTAP による要求元クライアントへのメタデータの送信が中止されます。データが必要なクライアントは、コンテンツサーバ（ SMB サーバ）から直接データを取得します。

## BranchCache が有効な SMB 共有を作成

「 branchcache 」共有プロパティを設定すると、 SMB 共有で BranchCache を有効にすることができます。

このタスクについて

- SMB 共有で BranchCache を有効にする場合は、共有のオフラインファイル設定を手動キャッシュに設定する必要があります。

  これは、共有を作成するときのデフォルト設定です。

- BranchCache が有効な共有を作成するときに、オプションの共有パラメータを追加で指定することもできます。
- Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache が設定されておらず、有効になっていない場合でも、共有の「 branchcache 」プロパティを設定できます。

  ただし、共有でキャッシュされたコンテンツを提供するには、 SVM で BranchCache を設定して有効にする必要があります。

- 「 -share-properties 」パラメータを使用するときに共有に適用されるデフォルトの共有プロパティはないため、「 branchcache 」共有プロパティのほかに共有に適用する他のすべての共有プロパティをカンマで区切って指定する必要があります。
- 詳細については 'vserver cifs share create コマンドのマニュアルページを参照してください

ステップ

1. BranchCache が有効な SMB 共有を作成します。 +`vserver cifs share create -vserver_name_share -name_share_path_share-properties branchcache [,…]
2. vserver cifs share show コマンドを使用して、 SMB 共有に対して BranchCache 共有プロパティが設定されていることを確認します。

次のコマンドでは、 SVM vs1 上で「 /data 」のパスを使用して「 data 」という名前の BranchCache が有効な SMB 共有を作成します。デフォルトでは、オフラインファイル設定は「手動」に設定されています。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path
/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data
                      Vserver: vs1
                        Share: data
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data
             Share Properties: branchcache
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: data
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

単一の SMB 共有での BranchCache の無効化

# 既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします

既存の SMB 共有で BranchCache を有効にするには、既存の共有プロパティリストに「 branchcache 」共有プロパティを追加します。

このタスクについて

- SMB 共有で BranchCache を有効にする場合は、共有のオフラインファイル設定を手動キャッシュに設定

する必要があります。

既存の共有のオフラインファイル設定が手動キャッシュに設定されていない場合は、共有を変更して設定する必要があります。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）で BranchCache が設定されておらず、有効になっていない場合でも、共有の「 branchcache 」プロパティを設定できます。

  ただし、共有でキャッシュされたコンテンツを提供するには、 SVM で BranchCache を設定して有効にする必要があります。

- 「 branchcache 」共有プロパティを共有に追加すると、既存の共有設定と共有プロパティは保持されます。

  BranchCache 共有プロパティは既存の共有プロパティリストに追加されます。vserver cifs share properties add コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

手順

1. 必要に応じて、オフラインファイルの共有設定を手動キャッシュに設定します。
   a. vserver cifs share show コマンドを使用して、オフラインファイルの共有設定を確認します。
   b. オフラインファイルの共有設定が手動に設定されていない場合は、必要な値に変更します。 vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files manual
2. 既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします。 vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-properties branchcache
3. SMB 共有で BranchCache 共有プロパティが設定されていることを確認します。 vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name

次のコマンドは、 SVM vs1 上のパス「 /data2 」の既存の SMB 共有で BranchCache を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               showsnapshot
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               showsnapshot
                               changenotify
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

既存の SMB 共有に対する共有プロパティの追加または削除

## 単一の SMB 共有での BranchCache の無効化

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.