# ローカルグループを管理します
## ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/modify-local-groups-reference.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ローカルグループを管理します . . . . . 1
ローカルグループを変更します . . . . . 1
ローカルグループに関する情報を表示します . . . . . 1
ローカルグループメンバーシップを管理します . . . . . 2
ローカルグループのメンバーに関する情報を表示します . . . . . 3
ローカルグループを削除します . . . . . 4
ローカルデータベースのドメインユーザおよびグループ名を更新します . . . . . 5

# ローカルグループを管理します

## ローカルグループを変更します

既存のローカルグループの概要を変更するには、既存のローカルグループの名前を変更するか、グループの名前を変更します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ローカルグループの概要を変更します | 「 vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver vserver_name group_name -group_name _ -概要 text 」概要にスペースが含まれている場合、 は二重引用符で囲む必要があります。 |
| ローカルグループの名前を変更します | vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver _vserver_name group_name -new -group_name |

次の例では ' ローカル・グループの名前を 'CIFS_server\engineering' から 'CIFS_server\engineering_new' に変更します

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -new-group-name
CIFS_SERVER\engineering_new
```

次の例では ' ローカル・グループの概要を変更します

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -description "New Description"
```

## ローカルグループに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）で設定されているすべてのローカルグループの一覧を表示できます。この情報は、 SVM に格納されているデータに対するファイルアクセスに関する問題や、 SVM のユーザ権限に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 必要な情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| クラスタのすべてのローカルグループ | vserver cifs users-and-groups local-group show |

| 必要な情報 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| SVM のすべてのローカルグループ | vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name _ ` |

このコマンドを実行するときに選択できるオプションのパラメータがほかにもあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 のすべてのローカルグループに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver  Group Name                   Description
-------- ---------------------------- ----------------------------
vs1      BUILTIN\Administrators       Built-in Administrators group
vs1      BUILTIN\Backup Operators     Backup Operators group
vs1      BUILTIN\Power Users          Restricted administrative privileges
vs1      BUILTIN\Users                All users
vs1      CIFS_SERVER\engineering
vs1      CIFS_SERVER\sales
```

# ローカルグループメンバーシップを管理します

ローカルグループメンバーシップの管理では、ローカルユーザやドメインユーザの追加と削除、ドメイングループの追加と削除ができます。この機能は、特定のグループに対するアクセス制御に基づいてデータへのアクセスを制御したり、グループに関連した権限をユーザに付与したりする上で役に立ちます。

ローカルグループへのメンバーの追加に関するガイドラインを次に示します。

- 特殊なグループ _Everyone にユーザーを追加することはできません。
- ローカルグループにユーザを追加する前に、あらかじめそのグループが存在している必要があります。
- ローカルグループにユーザを追加する前に、あらかじめそのユーザが存在している必要があります。
- 別のローカルグループにローカルグループを追加することはできません。
- ローカルグループにドメインユーザまたはグループを追加するには、 Data ONTAP で名前を SID に解決できる必要があります。

ローカルグループからのメンバーの削除に関するガイドラインを次に示します。

- 特殊なグループ _Everyone からメンバーを削除することはできません。
- メンバーを削除するグループが存在している必要があります。
- ONTAP は、グループから削除するメンバーの名前を、対応する SID に対して解決できる必要があります。

ステップ

1. グループのメンバーを追加または削除します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| グループにメンバーを追加します | vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver vserver_name group_name -members -names name [,…]+` 指定したローカルユーザ、ドメインユーザ、またはドメイングループをカンマで区切って指定し、指定したローカルグループに追加します。 |
| グループからメンバーを削除します | vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver vserver_name -group_name -members -names name [,…]+` 指定したローカルユーザ、ドメインユーザ、またはドメイングループをカンマで区切って指定し、指定したローカルグループから削除します。 |

次の例は、 SVM vs1 上のローカルグループ「 `S MB_server\sue` 」とドメイングループ「 AD_DOM\dom_eng 」をローカルグループ「 `S MB_server\engineering` 」に追加します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,AD_DOMAIN\dom_eng
```

次の例は、 SVM vs1 上のローカルグループ「 `S MB_server\sue` 」と「 S MB_server\james 」からローカルユーザ「 `S MB_server\engineering` 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

ローカルグループのメンバーに関する情報を表示する

# ローカルグループのメンバーに関する情報を表示します

クラスタまたは指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）で設定されているローカルグループのすべてのメンバーの一覧を表示できます。この情報は、ファイルアクセスに関する問題やユーザ権限に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する情報 | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタのすべてのローカルグループのメンバー | vserver cifs users-and-groups local-group show-members |
| SVM のすべてのローカルグループのメンバー | vserver cifs users-and-groups local-group show-members -vserver vserver_name _` |

次の例は、 SVM vs1 のすべてのローカルグループのメンバーに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show-members
-vserver vs1
Vserver   Group Name                    Members
--------- ----------------------------- ------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        CIFS_SERVER\Administrator
                                        AD_DOMAIN\Domain Admins
                                        AD_DOMAIN\dom_grp1
          BUILTIN\Users                 AD_DOMAIN\Domain Users
                                        AD_DOMAIN\dom_usr1
          CIFS_SERVER\engineering       CIFS_SERVER\james
```

# ローカルグループを削除します

Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられたデータへのアクセス権を決定するのに必要なくなった場合や、 SVM ユーザ権限をグループメンバーに割り当てるのに必要なくなった場合は、 SVM からローカルグループを削除できます。

ローカルグループを削除する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルシステムは変更されません。

  このグループを参照するファイルやディレクトリに対する Windows セキュリティ記述子は調整されません。

- グループが存在しない場合は、エラーが返されます。
- special_every_group は削除できません。
- BUILTIN \ Administrators *BUILTIN\Users* などの組み込みのグループは削除できません。

手順

1. SVM 上のローカルグループの一覧を表示して、削除するローカルグループの名前を確認します。 vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name
2. ローカルグループを削除します。 vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver _vserver_name _- group-name _group_name
3. グループが削除されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver _vserver_name _`

次の例は、 SVM vs1 に関連付けられたローカルグループ「 CIFS_SERVER\sales 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
vs1       CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
```

# ローカルデータベースのドメインユーザおよびグループ名を更新します

CIFS サーバのローカルグループにドメインユーザやドメイングループを追加することができます。これらのドメインオブジェクトは、クラスタのローカルデータベースに登録されます。ドメインオブジェクトの名前を変更した場合は、ローカルデータベースを手動で更新する必要があります。

ドメイン名を更新する Storage Virtual Machine （ SVM ）の名前を指定する必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 適切な操作を実行します。

| ドメインユーザおよびドメイングループの更新後の処理 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| ドメインユーザとドメイングループについて、正常に更新されたものと更新できなかったものを表示する | vserver cifs users-and-groups update-names -vserver _vserver_name _ ` |
| ドメインユーザとドメイングループについて、正常に更新されたものを表示する | vserver cifs users-and-groups update-names -vserver _vserver_name --display-failed-only false |
| 更新できなかったドメインユーザとドメイングループのみを表示します | vserver cifs users-and-groups update-names -vserver _vserver_name --display-failed-only true |
| 更新に関するすべてのステータス情報を非表示にします | vserver cifs users-and-groups update-names -vserver _vserver_name -suppress-all -output true ’ |

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 に関連付けられているドメインユーザおよびグループの名前を更新します。前回の更新には依存する一連の名前を更新する必要があります。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs users-and-groups update-names -vserver vs1

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-12345
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654322-23456
   Domain:            EXAMPLE2
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-123456
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user3
   Updated Name:      dom_user4
   Status:            Successfully updated; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123457"
                      to name "dom_user5"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123458"
                      to name "dom_user6"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123459"
                      to name "dom_user7"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123460"
                      to name "dom_user8"

The command completed successfully. 7 Active Directory objects have been
updated.

cluster1::*> set -privilege admin
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.