ホームディレクトリ共有
ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/add-home-directory-share-task.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ホームディレクトリ共有 1
ホームディレクトリ共有を追加します 1
ホームディレクトリ共有には、一意なユーザ名が必要です 2
アップグレード後に静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響 3

ホームディレクトリ共有

ホームディレクトリ共有を追加します

SMB ホームディレクトリ機能を使用する場合、共有プロパティにホームディレクトリプロパティを含む共有を少なくとも 1 つ追加する必要があります。

ホーム・ディレクトリ共有は、「 vserver cifs share create 」コマンドを使用して作成するか、「 vserver cifs share modify 」コマンドを使用して、いつでもホーム・ディレクトリ共有に変更できます。

ホーム・ディレクトリ共有を作成するには ' 共有を作成または変更するときに '-share-properties オプションに homedirectory を指定する必要があります共有名と共有パスは変数を使用して指定できます。変数はユーザがそれぞれのホームディレクトリに接続するときに動的に変換されます。パスで使用できる変数は '%w ' %d' および %u ですこれらの変数は 'Windows のユーザ名 ' ドメイン ' マッピングされた UNIX のユーザ名にそれぞれ対応しています

手順

1. ホームディレクトリ共有を追加します。 +`vserver cifs share create -vserver vserver_name __ -share -name share_name -path path_to_share -share-properties homedirectory [,…]

   「 -vserver `vserver 」には、検索パスを追加する CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）を指定します。

   `-share-name share_name には、ホーム・ディレクトリの共有名を指定します。

   必須の変数に加えて、共有名にリテラル文字列「 %w 」、「 %u 」、または「 %d 」が含まれている場合、リテラル文字列の前に % （パーセント）文字を付けて、 ONTAP がリテラル文字列を変数として処理しないようにする必要があります（例：「 %%w 」）。

   - 共有名には '%w または %u のいずれかの変数を使用する必要があります
   - 共有名には '%d' 変数 (例 : %d'`%w ') または固定部分 ( 例 : home1_`%w ```') を含めることもできます
   - 管理者が、他のユーザのホームディレクトリに接続するために、またはユーザが他のユーザのホームディレクトリに接続するのを許可するために共有を使用する場合は、動的な共有名のパターンの先頭にチルダ（ ~ ）を付ける必要があります。

     「 vserver cifs home-directory modify 」は、「 -is-home-dirs-access-for-admin-enabled 」オプションを「 true 」に設定するか、 advanced オプション「 -is-home-dirs-access-for-public-enabled 」を「 true 」に設定することで、このアクセスを有効にするために使用します。

   「 -path 」には、ホーム・ディレクトリへの相対パスを指定します。

`-share-properties homedirectory [,…] には、その共有の共有プロパティを指定します。homedirectory の値を指定する必要があります追加の共有プロパティをカンマで区切って指定できます。

1. 「 vserver cifs share show 」コマンドを使用して、ホームディレクトリ共有が正常に追加されたことを確認します。

次のコマンドでは '%w という名前のホーム・ディレクトリ共有が作成されます「 oplocks 」、「 browsable 」、および「 changenotify 」の各共有プロパティは、「 homedirectory 」共有プロパティの設定に加えて設

定されています。

この例で表示されているのは、 SVM の共有の出力の一部です。出力は省略されています。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

ホームディレクトリ検索パスを追加しています

自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン

ユーザのホームディレクトリへのアクセスの管理

ホームディレクトリ共有には、一意なユーザ名が必要です

共有を動的に生成するために '%w （ Windows ユーザ名）変数または %u （ UNIX ユーザ名）変数を使用してホーム・ディレクトリ共有を作成するときは ' 一意なユーザ名を割り当てるように注意してください共有名はユーザ名にマッピングされます。

静的共有の名前とユーザの名前が同じ場合、次の 2 つの問題が発生する可能性があります。

- ユーザが net view コマンドを使用してクラスタ上の共有の一覧を表示すると、同じユーザ名を持つ 2 つの共有が表示されます。
- ユーザがその共有名に接続すると、常に静的共有に接続され、同じ名前のホームディレクトリ共有にはアクセスできません。

たとえば、「 administrator 」という名前の共有があり、「 administrator 」という名前の Windows ユーザ名が割り当てられているとします。ホーム・ディレクトリ共有を作成し、その共有に接続すると、「管理者」のホーム・ディレクトリ共有ではなく、「管理者」の静的共有に接続されます。

共有名が重複している問題を解決するには、次のいずれかの手順を実行します。

- 静的共有の名前を変更し、ユーザのホームディレクトリ共有と競合しないようにします。
- ユーザに新しいユーザ名を割り当てて、静的共有名と競合しないようにします。
- %w パラメータを使用する代わりに、「 home 」などの静的な名前を使用して CIFS ホーム・ディレクトリ共有を作成し、共有名との競合を回避します。

アップグレード後に静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響

ホーム・ディレクトリ共有名には '%w または %u ダイナミック・変数のどちらかを使用する必要があります新しい要件がある ONTAP のバージョンにアップグレードしたあとに、既存の静的ホームディレクトリ共有名が受ける影響について理解しておく必要があります。

ホームディレクトリの設定に静的共有名が含まれている場合に ONTAP にアップグレードしても、静的ホームディレクトリ共有名は変更されず、共有も有効なままです。ただし '%w または %u 変数を含まない新しいホーム・ディレクトリ共有は作成できません

ユーザのホームディレクトリ共有名にどちらかの変数を含めるという必須条件によって、すべての共有名がホームディレクトリ設定全体で一意であることが保証されます。必要に応じて ' 静的ホーム・ディレクトリ共有名を '%w または %u 変数を含む名前に変更できます

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.