# SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/manage-netbios-aliases-concept.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します . . . . . 1
SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスの概要を管理します . . . . . 1
SMB サーバに NetBIOS エイリアスのリストを追加します . . . . . 1
NetBIOS エイリアスリストから NetBIOS エイリアスを削除します . . . . . 2
CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示します . . . . . 3
SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうかを確認します . . . . . 4

# SMB サーバの NetBIOS エイリアスを管理します

## SMB サーバ用の NetBIOS エイリアスの概要を管理します

NetBIOS エイリアスは、 SMB クライアントが SMB サーバに接続するときに使用できる SMB サーバの別名です。SMB サーバの NetBIOS エイリアスを設定すると、他のファイルサーバのデータを SMB サーバに統合して、 SMB サーバが元のファイルサーバの名前に応答するようにする場合に役立ちます。

SMB サーバの作成時または SMB サーバ作成後の任意の時点で、 NetBIOS エイリアスのリストを指定できます。リストへの NetBIOS エイリアスの追加や削除は、いつでも行うことができます。SMB サーバには NetBIOS エイリアスリスト内のどの名前を使用しても接続できます。

NetBIOS over TCP 接続に関する情報を表示する

## SMB サーバに NetBIOS エイリアスのリストを追加します

エイリアスを使用して SMB クライアントを SMB サーバに接続する場合、 NetBIOS エイリアスのリストを作成するか、 NetBIOS エイリアスの既存のリストに NetBIOS エイリアスを追加します。

このタスクについて

- NetBIOS エイリアス名は 15 文字以内にする必要があります。
- SMB サーバには最大 200 個の NetBIOS エイリアスを設定できます。
- 次の文字は使用できません。

  @ # * （） = +[] | ； ： " 、 <> \ / ？

手順

1. NetBIOS エイリアスを追加します。 +`vserver cifs add-netbios-aliases -vserver *vserver_name* _ netbios-aliases -netbios-aliases -netbios-aliases _NetBIOS_alias 、……`

   vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1 、 alias_2 、 alias_3

   - 1 つ以上の NetBIOS エイリアスをカンマで区切って指定します。
   - 指定した NetBIOS エイリアスが既存のリストに追加されます。
   - 現在のリストが空である場合、 NetBIOS エイリアスの新しいリストが作成されます。
2. NetBIOS エイリアスが正しく追加されたことを確認します。 vserver cifs show -vserver vserver_name -display-netbios-aliases

   vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

NetBIOS エイリアスリストからの NetBIOS エイリアスの削除

CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示する

# NetBIOS エイリアスリストから NetBIOS エイリアスを削除します

CIFS サーバで特定の NetBIOS エイリアスが不要な場合、その NetBIOS エイリアスをリストから削除できます。リストからすべての NetBIOS エイリアスを削除することもできます。

複数の NetBIOS エイリアスを削除するには、カンマで区切って指定します。CIFS サーバ上のすべての NetBIOS エイリアスを削除するには '-netbios-aliases パラメータの値に -' を指定します

手順

1. 次のいずれかを実行します。

| 削除する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| リスト内の特定の NetBIOS エイリアス | +vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver _vserver_name -netbios-aliases -netbios-aliases _ NetBIOS_alias _ 、… +` |
| リスト内のすべての NetBIOS エイリアス | vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver _vserver_name -netbios-aliases -` |

「 vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1 」

2. 指定した NetBIOS エイリアスが削除されたことを確認します。 vserver cifs show -vserver vserver_name -display-netbios-aliases

   vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
```

# CIFS サーバの NetBIOS エイリアスのリストを表示します

NetBIOS エイリアスのリストを表示できます。これは、 SMB クライアントが CIFS サーバへの接続に使用できる名前を確認する場合に役立ちます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| CIFS サーバの NetBIOS エイリアス | vserver cifs show-display-netbios-aliases |
| NetBIOS エイリアスのリストを含む詳細な CIFS サーバ情報 | 「 vserver cifs show -instance 」 |

次の例は、 CIFS サーバの NetBIOS エイリアスに関する情報を表示します。

vserver cifs show-display-netbios-aliases

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

次の例は、 NetBIOS エイリアスのリストを CIFS サーバの詳細情報の一部として表示します。

「 vserver cifs show -instance 」

```
                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,
ALIAS_3
```

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

CIFS サーバへの NetBIOS エイリアスのリストの追加

CIFS サーバの管理用コマンド

# SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうかを確認します

SMB クライアントが NetBIOS エイリアスを使用して接続しているかどうか、および使用している場合はその NetBIOS エイリアスを確認できます。これは、接続の問題のトラブルシューティングを行う場合に役立ちます。

SMB 接続に関連づけられた NetBIOS エイリアス（存在する場合）を表示するには '-instance パラメータを使用する必要がありますCIFS サーバ名または IP アドレスを使用して SMB 接続を行っている場合、 NetBIOS 名フィールドの出力は「 - 」（ハイフン）になります。

ステップ

1. 必要な操作を実行します。

| 表示する **NetBIOS** 情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SMB 接続 | 「 vserver cifs session show -instance 」 |
| 指定した NetBIOS エイリアスを使用する接続： | vserver cifs session show -instance -netbios-name *netbios_name*` |

次の例は、セッション ID 1 の SMB 接続に使用されている NetBIOS エイリアスに関する情報を表示します。

vserver cifs session show -session-id 1-instance

```
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 127834
Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25
                  Workstation: 10.2.2.50
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: EXAMPLE\user1
                    UNIX User: user1
                  Open Shares: 2
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 1d 1h 10m 5s
                    Idle Time: 22s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。