# 非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/null-session-access-non-kerberos-environments-task.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します . . . . . 1
非 Kerberos 環境でストレージにアクセスする場合は、 null セッションを使用します . . . . . 1
ストレージシステムによる null セッションアクセスの実現方法 . . . . . 1
null ユーザにファイルシステム共有へのアクセスを許可します . . . . . 2

# 非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します

## 非 Kerberos 環境でストレージにアクセスする場合は、 null セッションを使用します

null セッションアクセスは、ローカルシステムで稼働しているクライアントベースのサービスにストレージシステムデータなどのネットワークリソースへのアクセスを提供します。null セッションは、クライアントプロセスが「システム」アカウントを使用してネットワークリソースにアクセスするときに発生します。null セッション設定は非 Kerberos 認証に固有です。

## ストレージシステムによる null セッションアクセスの実現方法

null セッション共有には認証が必要ないため、 null セッションアクセスが必要なクライアントは、その IP アドレスがストレージシステムにマッピングされている必要があります。

デフォルトでは、マッピングされていない null セッションクライアントは、共有の列挙など一部の ONTAP システムサービスにはアクセスできますが、ストレージシステムデータへのアクセスは制限されます。

> ONTAP では、– restrict-anonymous オプションによって Windows RestrictAnonymous レジストリ設定値をサポートしています。これにより、マッピングされていない null ユーザが表示またはアクセスできるシステムリソースの範囲を制御できます。たとえば、共有の一覧や IPC$ 共有（非表示の名前付きパイプ共有）へのアクセスを無効にできます。vserver cifs options modify および vserver cifs options show のマニュアル・ページには '– restrict-anonymous オプションの詳細が記載されています

特に設定がないかぎり、 null セッションでストレージシステムアクセスを要求するローカルプロセスを実行しているクライアントは、「 everyone 」などの制限のないグループのみのメンバーとなります。null セッションアクセスを選択したストレージシステムリソースに制限するには、すべての null セッションクライアントが属するグループを作成します。このグループを作成すると、ストレージシステムアクセスを制限したり、null セッションクライアントのみに適用されるストレージシステムリソース権限を設定したりできます。

ONTAP の「 vserver name-mapping 」コマンドセットでは、 null ユーザセッションを使用したストレージシステムリソースへのアクセスを許可するクライアントの IP アドレスを指定できます。null ユーザ用のグループを作成したら、 null セッションのみに適用されるストレージシステムリソースのアクセス制限およびリソース権限を指定できます。null ユーザは匿名ログオンとみなされます。null ユーザは、ホームディレクトリにアクセスできません。

マッピングされた IP アドレスからストレージシステムにアクセスするすべての null ユーザには、マッピングされたユーザ権限が付与されます。null ユーザにマッピングされたストレージシステムへの不正なアクセスを防止するため、適切な予防措置を検討してください。最大限の保護を実現するには、ストレージシステムと null ユーザによるストレージシステムアクセスが必要なすべてのクライアントを別のネットワークに配置し、IP アドレス「 SVM 」の問題を解消します。

匿名ユーザのアクセス制限を設定します

# null ユーザにファイルシステム共有へのアクセスを許可します

null セッションクライアントによるストレージシステムリソースへのアクセスを許可するには、 null セッションクライアントに使用するグループを割り当てて null セッションクライアントの IP アドレスを記録し、ストレージシステム上の、 null セッションを使用したデータアクセスを許可するクライアントリストにその IP アドレスを追加します。

手順

1. IP 修飾子を持つ任意の有効な Windows ユーザに null ユーザをマッピングするには、「 vserver name-mapping create 」コマンドを使用します。

   次のコマンドは、有効なホスト名 google.com で user1 に null ユーザをマッピングします。

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 1 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 – hostname google.com
   ```

   次のコマンドは、有効な IP アドレス 10.238.2.54/32 で user1 に null ユーザをマッピングします。

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 2 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 –address 10.238.2.54/32
   ```

2. vserver name-mapping show コマンドを使用して、ネームマッピングを確認します。

   ```
   vserver name-mapping show

   Vserver:   vs1
   Direction: win-unix
   Position Hostname         IP Address/Mask
   -------- --------         ----------------
   1       -                 10.72.40.83/32      Pattern: anonymous logon
                                                Replacement: user1
   ```

3. null ユーザに Windows メンバーシップを割り当てるには、「 vserver cifs options modify – win-name-for-null-user 」コマンドを使用します。

   このオプションは、 null ユーザに有効なネームマッピングが設定されている場合にのみ使用できます。

   ```
   vserver cifs options modify -win-name-for-null-user user1
   ```

4. vserver cifs options show コマンドを使用して、 null ユーザの Windows ユーザまたはグループへのマッピングを確認します。

```
vserver cifs options show

Vserver :vs1

Map Null User to Windows User of Group: user1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.