# 非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/null-session-access-non-kerberos-environments-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します . . . . . 1
非 Kerberos 環境でストレージにアクセスする場合は、 null セッションを使用します . . . . . 1
ストレージシステムによる null セッションアクセスの実現方法 . . . . . 1
null ユーザにファイルシステム共有へのアクセスを許可します . . . . . 2

# 非 Kerberos 環境のストレージにアクセスするには、 null セッションを使用します

## 非 Kerberos 環境でストレージにアクセスする場合は、 null セッションを使用します

null セッションアクセスは、ローカルシステムで稼働しているクライアントベースのサービスにストレージシステムデータなどのネットワークリソースへのアクセスを提供します。null セッションは、クライアントプロセスが「システム」アカウントを使用してネットワークリソースにアクセスするときに発生します。null セッション設定は非 Kerberos 認証に固有です。

## ストレージシステムによる null セッションアクセスの実現方法

null セッション共有には認証が必要ないため、 null セッションアクセスが必要なクライアントは、その IP アドレスがストレージシステムにマッピングされている必要があります。

デフォルトでは、マッピングされていない null セッションクライアントは、共有の列挙など一部の ONTAP システムサービスにはアクセスできますが、ストレージシステムデータへのアクセスは制限されます。

> ONTAP では、– restrict-anonymous オプションによって Windows RestrictAnonymous レジストリ設定値をサポートしています。これにより、マッピングされていない null ユーザが表示またはアクセスできるシステムリソースの範囲を制御できます。たとえば、共有の一覧や IPC$ 共有（非表示の名前付きパイプ共有）へのアクセスを無効にできます。vserver cifs options modify および vserver cifs options show のマニュアル・ページには '– restrict-anonymous オプションの詳細が記載されています

特に設定がないかぎり、 null セッションでストレージシステムアクセスを要求するローカルプロセスを実行しているクライアントは、「 everyone 」などの制限のないグループのみのメンバーとなります。null セッションアクセスを選択したストレージシステムリソースに制限するには、すべての null セッションクライアントが属するグループを作成します。このグループを作成すると、ストレージシステムアクセスを制限したり、null セッションクライアントのみに適用されるストレージシステムリソース権限を設定したりできます。

ONTAP の「 vserver name-mapping 」コマンドセットでは、 null ユーザセッションを使用したストレージシステムリソースへのアクセスを許可するクライアントの IP アドレスを指定できます。null ユーザ用のグループを作成したら、 null セッションのみに適用されるストレージシステムリソースのアクセス制限およびリソース権限を指定できます。null ユーザは匿名ログオンとみなされます。null ユーザは、ホームディレクトリにアクセスできません。

マッピングされた IP アドレスからストレージシステムにアクセスするすべての null ユーザには、マッピングされたユーザ権限が付与されます。null ユーザにマッピングされたストレージシステムへの不正なアクセスを防止するため、適切な予防措置を検討してください。最大限の保護を実現するには、ストレージシステムと null ユーザによるストレージシステムアクセスが必要なすべてのクライアントを別のネットワークに配置し、IP アドレス「 SVM 」の問題を解消します。

匿名ユーザのアクセス制限を設定します

# null ユーザにファイルシステム共有へのアクセスを許可します

null セッションクライアントによるストレージシステムリソースへのアクセスを許可するには、 null セッションクライアントに使用するグループを割り当てて null セッションクライアントの IP アドレスを記録し、ストレージシステム上の、 null セッションを使用したデータアクセスを許可するクライアントリストにその IP アドレスを追加します。

手順

1. IP 修飾子を持つ任意の有効な Windows ユーザに null ユーザをマッピングするには、「 vserver name-mapping create 」コマンドを使用します。

   次のコマンドは、有効なホスト名 google.com で user1 に null ユーザをマッピングします。

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 1 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 – hostname google.com
   ```

   次のコマンドは、有効な IP アドレス 10.238.2.54/32 で user1 に null ユーザをマッピングします。

   ```
   vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 2 –pattern
   “ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 –address 10.238.2.54/32
   ```

2. vserver name-mapping show コマンドを使用して、ネームマッピングを確認します。

   ```
   vserver name-mapping show

   Vserver:   vs1
   Direction: win-unix
   Position Hostname         IP Address/Mask
   -------- --------         ----------------
   1       -                 10.72.40.83/32      Pattern: anonymous logon
                                                Replacement: user1
   ```

3. null ユーザに Windows メンバーシップを割り当てるには、「 vserver cifs options modify – win-name-for-null-user 」コマンドを使用します。

   このオプションは、 null ユーザに有効なネームマッピングが設定されている場合にのみ使用できます。

   ```
   vserver cifs options modify -win-name-for-null-user user1
   ```

4. vserver cifs options show コマンドを使用して、 null ユーザの Windows ユーザまたはグループへのマッピングを確認します。

```
vserver cifs options show

Vserver :vs1

Map Null User to Windows User of Group: user1
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。