# ワークグループ内に SMB サーバをセットアップする

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-config/set-up-server-workgroup-task.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ワークグループ内に SMB サーバをセットアップする . . . . . 1
ワークグループの概要で SMB サーバをセットアップする . . . . . 1
ワークグループ内に SMB サーバを作成 . . . . . 1
ローカルユーザアカウントを作成します . . . . . 2
ローカルグループを作成します . . . . . 3
ローカルグループメンバーシップを管理します . . . . . 4

# ワークグループ内に SMB サーバをセットアップする

## ワークグループの概要で SMB サーバをセットアップする

### ワークグループ内のメンバーとして SMB サーバをセットアップするには、 SMB サーバを作成してから、ローカルユーザとローカルグループを作成します。

Microsoft Active Directory ドメインインフラを使用できない場合は、ワークグループに SMB サーバを設定できます。

ワークグループモードの SMB サーバでは NTLM 認証のみがサポートされ、 Kerberos 認証はサポートされません。

## ワークグループ内に SMB サーバを作成

### vserver cifs create コマンドを使用すると、 SVM 上に SMB サーバを作成し、所属先のワークグループを指定できます。

データ処理に使用している SVM および LIF が、 SMB プロトコルを許可するように設定されている必要があります。LIF は、 SVM で設定されている DNS サーバに接続できる必要があります。

ワークグループモードの SMB サーバでは、次の SMB 機能はサポートされません。

- SMB3 監視プロトコル
- SMB3 CA 共有
- SQL over SMB
- フォルダリダイレクト
- 移動プロファイル
- グループポリシーオブジェクト（ GPO ）
- ボリューム Snapshot サービス（ VSS ）

vserver cifs マニュアル・ページには ' オプションの構成パラメータと命名要件が追加されています

手順

1. クラスタ上で SMB のライセンスが有効であることを確認します。 'system license show -package CIFS

   表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

   SMB サーバを認証のみに使用する場合は、 CIFS ライセンスは必要ありません。

2. ワークグループ内に SMB サーバを作成します。 vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server cifs_server_name -workgroup workgroup_name [-comment text]

   次のコマンドは ' ワークグループ "workgroup01" 内に SMB サーバ "'smb_server01" を作成します

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
```

3. vserver cifs show コマンドを使用して、 SMB サーバの設定を確認します。

   次の例では、コマンド出力は、ワークグループ「 workgroup01 」内の SVM vs1.example.com 上に「 'smb_server01' 」という名前の SMB サーバが作成されたことを示しています。

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs0

                                            Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
                      Fully Qualified Domain Name: -
                              Organizational Unit: -
Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                                   Workgroup Name: workgroup01
                             Authentication Style: workgroup
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

ワークグループ内の CIFS サーバについては、 SVM 上でローカルユーザ、およびオプションでローカルグループを作成する必要があります。

"SMB の管理"

# ローカルユーザアカウントを作成します

## SVM に格納されたデータへの SMB 接続によるアクセスの許可に使用できるローカルユーザアカウントを作成できます。ローカルユーザアカウントは、 SMB セッションを作成する際の認証にも使用できます。

ローカルユーザの機能は、 SVM の作成時にデフォルトで有効になります。

ローカルユーザアカウントを作成するときは、ユーザ名を指定する必要があり、アカウントを関連付ける SVM を指定する必要があります。

vserver cifs users-and-groups local-user のマニュアル・ページには、オプションのパラメータと命名要件に関する詳細が記載されています。

手順

1. ローカルユーザを作成します。 vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver _vserver_name *user-name_user_name* optional_parameters _

次のオプションのパラメータが役に立つ場合があります。

- 「 -full-name 」

  ユーザのフルネーム。

- 「 - 概要」

  ローカルユーザの概要。

- `-is-account-disabled {true|false}`

  ユーザアカウントが有効になっているか無効になっているかを示します。このパラメータを指定しない場合、ユーザアカウントはデフォルトで有効になります。

ローカルユーザのパスワードを入力するように求められます。

2. ローカルユーザのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。
3. ユーザが正常に作成されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver _vserver_name _`

次の例では、 SVM vs1.example.com に関連付けられた「 `S MB_SERVER1\Sue` 」という完全な名前のローカルユーザ「 `S ue Chang-」 を作成します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver
vs1.example.com -user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"

Enter the password:
Confirm the password:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show
Vserver  User Name                   Full Name  Description
-------- -------------------------- ---------- -------------
vs1      SMB_SERVER01\Administrator            Built-in administrator
account
vs1      SMB_SERVER01\sue             Sue Chang
```

# ローカルグループを作成します

## SVM に関連付けられたデータへの SMB 接続によるアクセスの許可に使用できるローカルグループを作成できます。また、グループのメンバーに付与するユーザ権限と機能を定義した権限を割り当てることもできます。

ローカルグループの機能は、 SVM の作成時にデフォルトで有効になります。

ローカルグループを作成するときは、グループの名前を指定する必要があり、グループを関連付ける SVM を指定する必要があります。グループ名を指定する際、ローカルドメイン名は指定してもしなくても構いません。また、オプションで、ローカルグループの概要を指定することもできます。別のローカルグループにロー

カルグループを追加することはできません。

オプションのパラメータと命名要件の詳細については 'vserver cifs users-and-groups local-group のマニュアルページを参照してください

手順

1. ローカルグループを作成します。 vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver vserver_name -group-name group_name

   次のオプションのパラメータが役に立つ場合があります。

   - 「 - 概要」

     ローカルグループの概要。

2. グループが正常に作成されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name

次の例では、 SVM vs1 に関連付けられるローカルグループ「 `s MB_SERVER01\engineering` 」を作成します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver
vs1.example.com
Vserver          Group Name                    Description
---------------- ----------------------------- ----------------------------
vs1.example.com  BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators
group
vs1.example.com  BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1.example.com  BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1.example.com  BUILTIN\Users                 All users
vs1.example.com  SMB_SERVER01\engineering
vs1.example.com  SMB_SERVER01\sales
```

新しいグループにメンバーを追加する必要があります。

# ローカルグループメンバーシップを管理します

ローカルグループメンバーシップの管理では、ローカルユーザやドメインユーザの追加と削除、ドメイングループの追加と削除ができます。この機能は、特定のグループに対するアクセス制御に基づいてデータへのアクセスを制御したり、グループに関連した権限をユーザに付与したりする上で役に立ちます。

特定のグループのメンバーシップに基づいてローカルユーザ、ドメインユーザ、またはドメイングループに付

与されたアクセス権や権限を取り消す場合に、メンバーをグループから削除できます。

メンバーをローカルグループに追加する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 特殊なグループ _Everyone にユーザーを追加することはできません。
- 別のローカルグループにローカルグループを追加することはできません。
- ローカルグループにドメインユーザまたはグループを追加するには、 ONTAP で名前を SID に解決できる必要があります。

メンバーをローカルグループから削除する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 特殊なグループ _Everyone からメンバーを削除することはできません。
- ローカルグループからメンバーを削除するには、 ONTAP で名前を SID に解決できる必要があります。

手順

1. メンバーをグループに追加するか、グループから削除します。
   - メンバーを追加するには、「 + vserver cifs users-and-groups local-group add-members - vserver vserver_name -group-name group_name - member-names [、 …… ] + 」のようにします

     カンマ区切りのリストに記載されたローカルユーザ、ドメインユーザ、ドメイングループを指定し、特定のローカルグループに追加します。

   - メンバーを削除します。「 + vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver vserver_name -group-name group_name -member-names [、 …… ] + 」

     カンマ区切りのリストに記載されたローカルユーザ、ドメインユーザ、ドメイングループを指定し、特定のローカルグループから削除します。

次の例では、 SVM vs1.example.com 上のローカルグループ「 `s MB_SERVER01\engineering` 」にローカルユーザ「 ```s MB_SERVER01\engineering 」を追加します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue
```

次の例では、 SVM vs1.example.com 上のローカルグループ「 `s MB_SERVER1\engineering` 」からローカルユーザ「 `s MB_SERVER01\Sue` 」および「 `S MB_SERVER01\engineering` 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1.example.com -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.