# SVM 上にファイルとディレクトリの監査の設定を作成します

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/create-auditing-config-task.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SVM 上にファイルとディレクトリの監査の設定を作成します . . . . . 1
監査の設定を作成します . . . . . 1
SVM で監査を有効にします . . . . . 2
監査の設定を確認します . . . . . 3

# SVM 上にファイルとディレクトリの監査の設定を作成します

## 監査の設定を作成します

Storage Virtual Machine （ SVM ）上でファイルとディレクトリの監査の設定を作成する作業には、使用可能な設定オプションの理解、設定の計画、設定の実行および有効化が含まれます。その後、監査の設定に関する情報を表示して、設定した内容が適切であることを確認できます。

ファイルおよびディレクトリイベントの監査を開始する前に、監査の設定を Storage Virtual Machine （ SVM ）で作成する必要があります。

集約型アクセスポリシーステージングの監査の設定を作成する予定がある場合は、 SVM に SMB サーバが存在している必要があります。

- SMB サーバでダイナミックアクセス制御を有効にせずに、監査の設定で集約型アクセスポリシーのステージングを有効にすることはできますが、集約型アクセスポリシーのステージングイベントが生成されるのは、ダイナミックアクセス制御が有効になっている場合のみです。

  ダイナミックアクセス制御は、 SMB サーバオプションを使用して有効にします。デフォルトでは有効になっていません。

- コマンド内のフィールドの引数が無効な場合、たとえばフィールドの無効なエントリ、重複するエントリ、存在しないエントリなどが考えられます。その場合、監査フェーズの前にコマンドが失敗します。

  この場合、監査レコードは生成されません。

SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、デスティネーションパスをルートボリューム上にすることはできません。

ステップ

1. 計画ワークシートの情報を使用して、ログサイズまたはスケジュールに基づいて監査ログのローテーションを行うための監査の設定を作成します。

| 監査ログのローテーションの基準 | 入力するコマンド |
|---|---|
| ログサイズ | vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [ { file-ops |
| cifs-logon-logoff | cap-staging |
| file-change | user-account |
| security-group | authorization-policy -policy-change } ] [-format { xml |

| | |
|---|---|
| evtx] [-rotate-limit integer ] [-rotate-size ｛ gb | binteger |
| スケジュール | vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [ ｛ file-ops |
| cifs-logon-logoff | cap-staging ｝ ] [-format ｛ xml |

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してファイル操作と SMB ログオンおよびログオフイベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。ログは '/audit_log' ディレクトリに保存されますログ・ファイルのサイズの上限は 200 MB ですログのサイズが 200MB になると、ログのローテーションが実行されます。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してファイル操作と SMB ログオンおよびログオフイベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。ログ・ファイルのサイズの上限は '100 MB' （デフォルト）で ' ログのローテーションの上限は 5 です

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

次の例は、時間に基づくローテーションを使用してファイル操作、 CIFS ログオンおよびログオフイベント、集約型アクセスポリシーのステージングイベントを監査する監査の設定を作成します。ログ形式は「 EVTX 」（デフォルト）です。監査ログのローテーションが毎月、午後 12 時 30 分に実行されますそして毎日、午後 12 ： 30 に実行されます。ログのローテーション回数の上限は「 5 」です。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

# SVM で監査を有効にします

監査の設定が完了したら、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査を有効にする必要があります。

SVM の監査設定がすでに存在している必要があります。

SVM ディザスタリカバリ ID 破棄の設定が（ SnapMirror 初期化完了後に）初めて開始され、 SVM に監査の設定がある場合、 ONTAP は監査の設定を自動的に無効にします。読み取り専用 SVM では、ステージングボリュームがいっぱいにならないように監査が無効になっています。SnapMirror 関係が解除されて SVM が読み書き可能になったあとでないと、監査を有効にすることはできません。

ステップ

1. SVM で監査を有効にします。

   「 vserver audit enable -vserver vserver_name 」のように指定します

   vserver audit enable -vserver vs1 ’

# 監査の設定を確認します

監査の設定が完了したら、監査が適切に設定されて有効になっていることを確認する必要があります。

手順

1. 監査の設定を確認します。

   「 vserver audit show -instance -vserver vserver_name 」のように指定します

   次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 のすべての監査の設定の情報をリスト形式で表示します。

   「 vserver audit show -instance -vserver vs1 」のように指定します

```
                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                       Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。