# ライセンスの管理（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/manage-licenses-concept.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ライセンスの管理（クラスタ管理者のみ） 1
ライセンスの管理の概要（クラスタ管理者のみ） 1
ライセンスタイプとライセンス方式 2
ライセンスを管理するためのコマンド 3

# ライセンスの管理（クラスタ管理者のみ）

## ライセンスの管理の概要（クラスタ管理者のみ）

ライセンスには、ソフトウェアの使用権が 1 つ以上記録されています。ONTAP 8.2 から ONTAP 9.9.8.1 では、ライセンスキーは 28 文字の文字列として提供され、 ONTAP 機能ごとに 1 つのキーが存在します。ネットアップライセンスファイル（ NLF ）と呼ばれる新しいライセンスキー形式が、 FabricPool などのクラスタ全体の機能に対してのみ ONTAP 9.2 で導入されました。

ONTAP 9.10.1 以降、すべてのライセンスが NLF として提供されるようになりました。NLF ライセンスでは、購入内容に応じて、 1 つ以上の ONTAP 機能を有効にできます。ネットアップサポートサイトから NLF ライセンスを取得するには、システム（コントローラ）のシリアル番号を検索します。

初回購入のソフトウェアまたはアドオンソフトウェアのライセンスは、ネットアップサポートサイトの「 * My Support * > * Software Licenses * 」にあります（ログインが必要です）。Software Licenses ページにライセンスキーが表示されない場合は、営業またはサポート担当者にお問い合わせください。

ONTAP では、次の方法で機能ライセンスを管理できます。

- インストールされているライセンスに関する情報を表示する（「 system license show 」）
- ライセンスが必要なパッケージと、クラスタ上でのそのパッケージの現在のライセンスステータスを表示する（「 system license status show 」）
- シリアル番号を指定してクラスタまたはノードからライセンスを削除する（「 system license delete 」）
- 期限切れのライセンスまたは未使用のライセンスを表示または削除する（「システムライセンスのクリーンアップ」）

ONTAP では、次の方法で機能の使用状況やライセンス使用権のリスクを監視できます。

- クラスタでの機能の使用状況の概要をノード単位で表示する（「 system feature-usage show-summary 」）

  この概要には、機能の使用週数、機能の最後の使用日時などのカウンタ情報が含まれます。

- クラスタでの機能の使用ステータスをノード単位および週単位で表示する（「 system feature-usage show-history 」）

  機能の使用状況は、「 not-used 」、「 configured 」、「 in-use 」のいずれかになります。使用状況の情報がない場合は ' ステータスには利用不可と表示されます

- 各ライセンスパッケージのライセンス使用権リスクのステータスを表示します（ 'system license entitlement-risk show' ）

  リスクステータスは、「 low 」、「 medium 」、「 high 」、「 unlicensed 」、「 unknown 」のいずれかです。リスクステータスは AutoSupport メッセージにも含まれます。ライセンス使用権のリスクは基本ライセンスパッケージには該当しません。

  ライセンス使用権のリスクは、次に挙げるような複数の要因に基づいて評価されます。

- 各パッケージのライセンスの状態
- 各ライセンスのタイプと有効期限ステータス、およびクラスタ全体でのライセンスの統一性
- ライセンスパッケージに関連付けられている機能の使用状況評価プロセスでクラスタにライセンス使用権のリスクがあると判断された場合、推奨される対処方法も出力されます。

> 注： ONTAP 9.10.1 では、 System Manager または CLI を使用する 28 文字のライセンスキーもサポートされます。ただし、 1 つの機能に NLF ライセンスがインストールされている場合、同じ機能に対して 28 文字のライセンスキーを NLF ライセンス経由でインストールすることはできません。System Manager を使用して NLF またはライセンスキーをインストールする方法については、「新機能を有効にする」を参照してください。

"Data ONTAP 8.2 および 8.3 のライセンスの概要とリファレンスを教えてください。"

"サポートサイトを使用して、 Data ONTAP ソフトウェアのエンタイトルメントと関連するライセンスキーを検証する方法"

"FAQ ： Data ONTAP 9.2 のライセンスに関する更新情報"

"ネットアップ： Data ONTAP Entitlement Risk Status"

# ライセンスタイプとライセンス方式

ライセンスタイプとライセンス方式について理解しておくと、クラスタのライセンスを管理する際に役に立ちます。

## ライセンスタイプ

パッケージには、クラスタにインストールされる次のライセンスタイプが 1 つ以上含まれます。「 system license show 」コマンドを実行すると、パッケージのインストール済みライセンスタイプが表示されます。

- 標準ライセンス（「 license 」）

  標準ライセンスはノードロックライセンスです。特定のシステムシリアル番号（別名「 *controller serial number* 」）を持つノードに対して発行されます。標準ライセンスは、シリアル番号が一致するノードに対してのみ有効です。

  標準のノードロックライセンスをインストールすると、ノードでライセンスされた機能を使用できるようになります。ライセンスされた機能をクラスタで使用するには、少なくとも 1 つのノードで、その機能のライセンスが有効になっている必要があります。ライセンスされた機能の使用権がないノードでその機能を使用すると、ライセンス違反になる可能性があります。

- サイトライセンス (`site`)

  サイトライセンスは、特定のシステムシリアル番号に関連付けられません。サイトライセンスをインストールすると、クラスタ内のすべてのノードで、ライセンスされた機能を使用できるようになります。「 system license show 」コマンドを実行すると、クラスタシリアル番号の下にサイトライセンスが表示されます。

  サイトライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードはサイトライセンスを保持できず、ライセンスされた機能を使用できなくなります。サイトライセンスのあるクラスタにノードを追加し

た場合、そのノードには自動的にサイトライセンスが付与され、ライセンスされた機能を使用できるようになります。

- 評価ライセンス（「 demo 」）

  評価ライセンスは、一定期間（「 system license show 」コマンドで表示）が経過すると失効する一時的なライセンスです。このライセンスを使用すると、ライセンスを購入せずに特定のソフトウェア機能を試すことができます。このライセンスはクラスタ全体のライセンスであり、ノードの特定のシリアル番号には関連付けられません。

  パッケージの評価用ライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードは評価用ライセンスを保持できません。

### ライセンス方式

パッケージには、クラスタ全体のライセンス (`it```or `demo`type) とノードロックライセンス (`license') の両方をインストールできます。したがって、インストールされたパッケージには、クラスタ内に複数のライセンスタイプが存在する場合があります。ただし、パッケージのライセンス方式はクラスタに対して 1 つだけです。「 system license status show 」コマンドの「 licensed method 」フィールドには、パッケージに使用されるエンタイトルメントが表示されます。このコマンドによって、ライセンス方式が次のように決定します。

- クラスタにインストールされるライセンスタイプがパッケージに 1 つしか含まれていない場合、そのインストールされるライセンスタイプがライセンス方式となります。
- パッケージにクラスタにインストールされているライセンスがない場合、ライセンス方式は「 none 」になります。
- パッケージにクラスタに複数のライセンスタイプがインストールされている場合、ライセンス方式は、ライセンスタイプの優先順位、つまり「 ite 」、「 license 」、および「 d emo 」で決定されます。

  例：

  - パッケージのサイトライセンス、標準ライセンス、評価用ライセンスをお持ちの場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「基本」です。
  - パッケージの標準ライセンスと評価用ライセンスがある場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「 license 」です。
  - パッケージの評価用ライセンスしかない場合、クラスタ内のパッケージのライセンス方式は「 d emo 」です。

## ライセンスを管理するためのコマンド

クラスタの機能ライセンスを管理するには、「 system license 」コマンドを使用します。機能の使用状況を監視するには、「 system feature-usage 」コマンドを使用します。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| 1 つ以上のライセンスを追加します | 「システムライセンスが追加されました」 |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| インストール済みのライセンスに関する次のような情報を表示する。<br>• ライセンスパッケージ名と概要<br>• ライセンスタイプ (``site, license, または demo)<br>• 有効期限（該当する場合）<br>• パッケージのライセンス対象であるクラスタまたはノード<br>• ライセンスが Data ONTAP 8.2 より前にインストールされたかどうか（「レガシー」）<br>• 顧客 ID | 「 system license show 」を参照してください<br>一部の情報は '– instance' パラメータを使用した場合にのみ表示されます |
| ライセンスが必要なパッケージすべてと、次のようなパッケージの現在のライセンスステータスを表示する<br>• パッケージ名<br>• ライセンス方式<br>• 有効期限（該当する場合） | 「 system license status show 」を参照してください |
| シリアル番号を指定してクラスタまたはノードからパッケージのライセンスを削除します | 「システムライセンスの削除」 |
| 期限切れのライセンスまたは未使用のライセンスを表示または削除します | 「システムライセンスのクリーンアップ」を参照してください |
| クラスタでの機能の使用状況の概要をノード単位で表示します | 「 system feature-usage show-summary 」というように表示されます |
| クラスタでの機能の使用ステータスをノード単位および週単位で表示します | 「 system feature-usage show-history 」と表示されます |
| 各ライセンスパッケージのライセンス使用権リスクステータスを表示します | 'System license entitlement-risk show'<br>一部の情報は '-detail' および -instance' パラメータを使用した場合にのみ表示されます |

"ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.