ローカルユーザアカウントを管理します
ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/modify-local-user-accounts-reference.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカルユーザアカウントを管理します 1
ローカルユーザアカウントを変更します 1
ローカルユーザアカウントを有効または無効にします 1
ローカルユーザのアカウントパスワードを変更する 2
ローカルユーザに関する情報を表示します 2
ローカルユーザのグループメンバーシップに関する情報を表示します 3
ローカルユーザアカウントを削除します 4

ローカルユーザアカウントを管理します

ローカルユーザアカウントを変更します

既存のユーザのフルネームや概要を変更したり、ユーザアカウントを有効または無効にしたりする場合は、ローカルユーザアカウントを変更します。また、ユーザ名が侵害を受けたり、管理上の目的で名前の変更が必要になった場合にも、ローカルユーザアカウントの名前を変更できます。

状況	入力するコマンド
ローカルユーザのフルネームの変更	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name _-full-name text 」フルネームにスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲む必要があります。
ローカルユーザの概要を変更します	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name _-概要 text 」概要にスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲む必要があります。
ローカルユーザアカウントを有効または無効にします	vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver *vserver_name* _ user-name_user_name -is -account-disabled ｛ true
false ｝	ローカルユーザアカウントの名前を変更します

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 上のローカルユーザ「 CIFS_SERVER\sue 」の名前を「 CIFS_SERVER\sue_new 」に変更します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user-name
CIFS_SERVER\sue -new-user-name CIFS_SERVER\sue_new -vserver vs1
```

ローカルユーザアカウントを有効または無効にします

ユーザが Storage Virtual Machine （ SVM ）に格納されたデータに SMB 接続経由でアクセスできるようにするには、ローカルユーザアカウントを有効にします。また、そのユーザが SVM のデータに SMB 経由でアクセスできないようにするには、ローカルユーザアカウントを無効にします。

ユーザアカウントを変更してローカルユーザを有効にします。

ステップ

1. 適切な操作を実行します。

状況	入力するコマンド
ユーザアカウントを有効にします	「 vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver_vserver_name __ user-name_user_name -is-account-disabled false 」という形式で指定します
ユーザアカウントを無効にします	vserver cifs users-and-groups local-user modify -vserver_vserver_name __ user-name_user_name -is-account-disabled true

ローカルユーザのアカウントパスワードを変更する

ローカルユーザのアカウントパスワードを変更できます。これは、ユーザのパスワードが侵害された場合やユーザがパスワードを忘れた場合に役立ちます。

ステップ

1. 適切な操作を実行してパスワードを変更します：「 vserver cifs users-and-groups local-user set-password -vserver vserver_name -user-name_user_name _`

次の例は、 Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ） vs1 に関連付けられたローカルユーザ「 CIFS_SERVER\sue 」のパスワードを設定します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user set-password -user
-name CIFS_SERVER\sue -vserver vs1

Enter the new password:
Confirm the new password:
```

ローカル SMB ユーザに対するパスワードの複雑さの要件の有効化と無効化

CIFS サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示する

ローカルユーザに関する情報を表示します

すべてのローカルユーザのリストを要約形式で表示できます。特定のユーザに対して設定されているアカウント設定を確認するには、そのユーザの詳細なアカウント情報、および複数のユーザのアカウント情報を表示します。この情報は、ユーザの設定を変更する必要があるかどうかを判断する場合に加えて、認証やファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う場合にも役立ちます。

ユーザのパスワードに関する情報は表示されません。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべてのユーザに関する情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver _vserver_name _
特定のユーザの詳細なアカウント情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show -instance -vserver vserver_name __ user-name _user_name

コマンドの実行時に選択できるオプションのパラメータがほかにもあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 のすべてのローカルユーザに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                    Full Name     Description
-------- ---------------------------- ------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator    James Smith   Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue              Sue   Jones
```

ローカルユーザのグループメンバーシップに関する情報を表示します

ローカルユーザが属しているローカルグループに関する情報を表示できます。この情報を使用して、ユーザに付与する必要があるファイルやフォルダへのアクセスを確認できます。この情報は、ユーザに付与する必要があるファイルやフォルダへのアクセス権や、ファイルアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行うタイミングを判断するのに役立ちます。

コマンドをカスタマイズして、必要な情報のみを表示することができます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

状況	入力するコマンド
指定したローカルユーザのローカルユーザメンバーシップに関する情報を表示します	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -user-name _user_name _`
このローカルユーザが属しているローカルグループのローカルユーザメンバーシップに関する情報を表示します	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -group_name _`

状況	入力するコマンド
指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられているローカルユーザのユーザメンバーシップに関する情報を表示する	vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -vserver _vserver_name _`
指定した SVM 上のすべてのローカルユーザに関する詳細情報を表示する	「 vserver cifs users-and-groups local-user show-membership -instance -vserver _vserver_name _ 」の形式で指定します

次の例は、 SVM vs1 上のすべてのローカルユーザのメンバーシップ情報を表示します。ユーザ「 CIFS_SERVER\Administrator 」は「 BUILTIN\Administrators 」グループのメンバーで、「 CIFS_SERVER\sue 」は「 CIFS_SERVER\g1 」グループのメンバーです。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show-membership
-vserver vs1
Vserver    User Name                     Membership
---------- ----------------------------- ------------------------
vs1        CIFS_SERVER\Administrator     BUILTIN\Administrators
           CIFS_SERVER\sue               CIFS_SERVER\g1
```

ローカルユーザアカウントを削除します

CIFS サーバに対するローカル SMB 認証や、 SVM に格納されたデータへのアクセス権の定義に使用するローカルユーザアカウントが不要になった場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）から削除することができます。

ローカルユーザを削除する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルシステムは変更されません。

  このユーザを参照するファイルやディレクトリに対する Windows セキュリティ記述子は調整されません。

- ローカルユーザへのすべての参照がメンバーシップおよび権限のデータベースから削除されます。
- Administrator などの標準的な既知のユーザは削除できません。

手順

1. 削除するローカルユーザアカウントの名前を確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vserver_name _ `
2. ローカルユーザ「 vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver *vserver_name _- user-name _username_name*` 」を削除します
3. ユーザアカウントが削除されたことを確認します。 vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver *vserver_name*`

次の例は、 SVM vs1 に関連付けられたローカルユーザ「 `CIFS_SERVER\su` 」を削除します。

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver  User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
vs1      CIFS_SERVER\sue             Sue   Jones


cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user delete -vserver vs1
-user-name CIFS_SERVER\sue

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver vs1
Vserver      User Name                   Full Name      Description
-------- ---------------------------- -------------- -------------
vs1      CIFS_SERVER\Administrator   James Smith    Built-in administrator
account
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。