# ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する . . . . . 1
ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する . . . . . 1
ローカル UNIX ユーザを作成します . . . . . 1
URI からローカル UNIX ユーザをロードします . . . . . 1
ローカル UNIX グループを作成します . . . . . 2
ローカル UNIX グループにユーザを追加します . . . . . 3
URI からローカル UNIX グループをロードします . . . . . 3

# ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

## ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する

SVM 上で、認証およびネームマッピングにローカル UNIX ユーザおよびグループを使用できます。UNIX ユーザおよびグループは、手動で作成することも、 Uniform Resource Identifier （ URI ）から UNIX ユーザまたはグループを含むファイルをロードすることもできます。

クラスタ内のローカル UNIX ユーザグループおよびグループメンバーの合計数に対するデフォルトの上限値は 32 、 768 です。クラスタ管理者はこの制限を変更できます。

## ローカル UNIX ユーザを作成します

「 vserver services name-service unix-user create 」コマンドを使用すると、ローカル UNIX ユーザを作成できます。ローカル UNIX ユーザは、 SVM 上に UNIX ネームサービスオプションとして作成し、ネームマッピングの処理で使用する UNIX ユーザです。

ステップ

1. ローカル UNIX ユーザを作成します。

   「 vserver services name-service unix-user create -vserver *vserver_name  user_user_name -id_integer primary-gid integer* _ full-name _full_name _

   `-user_user_name はユーザ名を指定しますユーザ名は 64 文字以内にする必要があります。

   `-id_integer_`- 割り当てるユーザ ID を指定します

   `-primary-gid integer _` は、プライマリグループ ID を指定します。これにより、ユーザがプライマリグループに追加されます。ユーザを作成したあと、手動でユーザを目的の追加グループに追加できます。

次のコマンドは、 johnm というローカル UNIX ユーザ（フルネームは「 John Miller 」）を vs1 という SVM 上に作成します。ユーザ ID は 123 で、プライマリグループ ID は 100 です。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

## URI からローカル UNIX ユーザをロードします

SVM で個々のローカル UNIX ユーザを手動で作成する別の方法として、 vserver services name-service unix-user load-from-uri コマンドを使用して、ローカル UNIX ユーザのリストを Uniform Resource Identifier （ URI ）から SVM にロードすることができ

ます。

手順

1. ロードするローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには 'unix`/etc/passwd 形式でユーザー情報が含まれている必要があります

   *user_name* : パスワード *:user_ID: group_ID : full_name*

   このコマンドにより '*password*' フィールドの値と '*full_name*` フィールド (*home_directory* と *shell*) の後のフィールドの値が破棄されます

   サポートされる最大ファイルサイズは 2.5MB です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   リストに重複したエントリが含まれている場合、リストのロードは失敗し、エラーメッセージが表示されます。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver _vserver_name URI ｛ ftp|http|ftps|https ｝ ： // uri _ -overwrite ｛ true|false ｝

   --overwrite '{`true|`false'} は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。

次のコマンドは、ローカル UNIX ユーザのリストを ftp://ftp.example.com/passwd+` という URI から vs1 という SVM 内にロードします。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のユーザが上書きされることはありません。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

# ローカル **UNIX** グループを作成します

vserver services name-service unix-group create コマンドを使用すると、 SVM に対してローカルな UNIX グループを作成できます。ローカル UNIX グループはローカル UNIX ユーザとともに使用されます。

ステップ

1. ローカル UNIX グループを作成します。

   「 vserver services name-service unix-group create -vserver _vserver_name -name_group_name _id_integer 」を参照してください

   `-name_group_name には、グループ名を指定します。グループ名は 64 文字以内にする必要があります。

   「 -id_integer 」には、割り当てるグループ ID を指定します。

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上に eng という名前のローカルグループを作成します。グループ ID は 101 です。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

# ローカル UNIX グループにユーザを追加します

vserver services name-service unix-group adduser コマンドを使用すると、 SVM に対してローカルな UNIX の補足グループにユーザを追加できます。

ステップ

1. ローカル UNIX グループにユーザを追加します。

「 vserver services name-service unix-group adduser -vserver_vserver_name -*name_group_name* _ username_user_name_`

`-name`_group_name は、ユーザのプライマリグループに加えてユーザを追加する UNIX グループの名前です。

次のコマンドは、 vs1 という SVM の eng というローカル UNIX グループに、 max という名前のユーザを追加します。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

# URI からローカル UNIX グループをロードします

個々のローカル UNIX グループを手動で作成する別の方法として、「 vserver services name-service unix-group load-from-uri 」コマンドを使用して、ローカル UNIX グループのリストを Uniform Resource Identifier （ URI ）から SVM へロードすることができます。

手順

1. ロードするローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには 'UNIX`/etc/group' 形式でグループ情報が含まれている必要があります

   *group_name : password: group_ID : comma_separated list_of _users*

   このコマンドにより '*password*' フィールドの値が破棄されます

   サポートされる最大ファイルサイズは 1MB です。

   グループファイルの 1 行の最大長は、 32 、 768 文字です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   重複するエントリがリストに含まれていてはいけません。含まれていると、リストのロードに失敗します。SVM にすでに存在するエントリがある場合は、 -overwrite パラメータを true に設定してすべての既存エントリを新しいファイルで上書きするか、新しいファイルに既存のエントリと重複するエントリが一切含まれていないようにする必要があります。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   「 vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver _vserver_name URI ｛ ftp|http|ftps|https ｝ ： // uri _ -overwrite ｛ true|false ｝

   --overwrite '{`true|`false'} は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。このパラメータに「 true 」を指定すると、 ONTAP は、指定した SVM の既存のローカル UNIX グループデータベース全体を、ロードするファイルに含まれているエントリで置き換えます。

次のコマンドは、ローカル UNIX グループのリストを ftp://ftp.example.com/group+` という URI から vs1 という SVM 内にロードします。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のグループが上書きされることはありません。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。