# ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する . . . . . 1
ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する . . . . . 1
ローカル UNIX ユーザを作成します . . . . . 1
URI からローカル UNIX ユーザをロードします . . . . . 1
ローカル UNIX グループを作成します . . . . . 2
ローカル UNIX グループにユーザを追加します . . . . . 3
URI からローカル UNIX グループをロードします . . . . . 3

# ローカル UNIX ユーザおよびグループを設定する

## ローカル UNIX ユーザおよびグループの概要を設定する

SVM 上で、認証およびネームマッピングにローカル UNIX ユーザおよびグループを使用できます。UNIX ユーザおよびグループは、手動で作成することも、 Uniform Resource Identifier （ URI ）から UNIX ユーザまたはグループを含むファイルをロードすることもできます。

クラスタ内のローカル UNIX ユーザグループおよびグループメンバーの合計数に対するデフォルトの上限値は 32 、 768 です。クラスタ管理者はこの制限を変更できます。

## ローカル UNIX ユーザを作成します

「 vserver services name-service unix-user create 」コマンドを使用すると、ローカル UNIX ユーザを作成できます。ローカル UNIX ユーザは、 SVM 上に UNIX ネームサービスオプションとして作成し、ネームマッピングの処理で使用する UNIX ユーザです。

ステップ

1. ローカル UNIX ユーザを作成します。

   「 vserver services name-service unix-user create -vserver *vserver_name  user_user_name -id_integer primary-gid integer* _ full-name _full_name _

   `-user_user_name はユーザ名を指定しますユーザ名は 64 文字以内にする必要があります。

   `-id_integer_`- 割り当てるユーザ ID を指定します

   `-primary-gid integer _` は、プライマリグループ ID を指定します。これにより、ユーザがプライマリグループに追加されます。ユーザを作成したあと、手動でユーザを目的の追加グループに追加できます。

次のコマンドは、 johnm というローカル UNIX ユーザ（フルネームは「 John Miller 」）を vs1 という SVM 上に作成します。ユーザ ID は 123 で、プライマリグループ ID は 100 です。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

## URI からローカル UNIX ユーザをロードします

SVM で個々のローカル UNIX ユーザを手動で作成する別の方法として、 vserver services name-service unix-user load-from-uri コマンドを使用して、ローカル UNIX ユーザのリストを Uniform Resource Identifier （ URI ）から SVM にロードすることができ

ます。

手順

1. ロードするローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには 'unix`/etc/passwd 形式でユーザー情報が含まれている必要があります

   *user_name* : パスワード *:user_ID: group_ID : full_name*

   このコマンドにより '*password*' フィールドの値と '*full_name*` フィールド (*home_directory* と *shell*) の後のフィールドの値が破棄されます

   サポートされる最大ファイルサイズは 2.5MB です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   リストに重複したエントリが含まれている場合、リストのロードは失敗し、エラーメッセージが表示されます。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX ユーザのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver _vserver_name URI ｛ ftp|http|ftps|https ｝ ： // uri _ -overwrite ｛ true|false ｝

   --overwrite '{`true|`false'} は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。

次のコマンドは、ローカル UNIX ユーザのリストを ftp://ftp.example.com/passwd+` という URI から vs1 という SVM 内にロードします。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のユーザが上書きされることはありません。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

# ローカル **UNIX** グループを作成します

vserver services name-service unix-group create コマンドを使用すると、 SVM に対してローカルな UNIX グループを作成できます。ローカル UNIX グループはローカル UNIX ユーザとともに使用されます。

ステップ

1. ローカル UNIX グループを作成します。

   「 vserver services name-service unix-group create -vserver _vserver_name -name_group_name _id_integer 」を参照してください

   `-name_group_name には、グループ名を指定します。グループ名は 64 文字以内にする必要があります。

   「 -id_integer 」には、割り当てるグループ ID を指定します。

次のコマンドは、 vs1 という名前の SVM 上に eng という名前のローカルグループを作成します。グループ ID は 101 です。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

# ローカル UNIX グループにユーザを追加します

vserver services name-service unix-group adduser コマンドを使用すると、 SVM に対してローカルな UNIX の補足グループにユーザを追加できます。

ステップ

1. ローカル UNIX グループにユーザを追加します。

「 vserver services name-service unix-group adduser -vserver_vserver_name -*name_group_name* _ username_user_name_`

`-name`_group_name は、ユーザのプライマリグループに加えてユーザを追加する UNIX グループの名前です。

次のコマンドは、 vs1 という SVM の eng というローカル UNIX グループに、 max という名前のユーザを追加します。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

# URI からローカル UNIX グループをロードします

個々のローカル UNIX グループを手動で作成する別の方法として、「 vserver services name-service unix-group load-from-uri 」コマンドを使用して、ローカル UNIX グループのリストを Uniform Resource Identifier （ URI ）から SVM へロードすることができます。

手順

1. ロードするローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを作成します。

   ファイルには 'UNIX`/etc/group' 形式でグループ情報が含まれている必要があります

   *group_name : password: group_ID : comma_separated list_of _users*

   このコマンドにより '*password*' フィールドの値が破棄されます

   サポートされる最大ファイルサイズは 1MB です。

   グループファイルの 1 行の最大長は、 32 、 768 文字です。

2. リストに重複した情報が含まれていないことを確認します。

   重複するエントリがリストに含まれていてはいけません。含まれていると、リストのロードに失敗します。SVM にすでに存在するエントリがある場合は、 -overwrite パラメータを true に設定してすべての既存エントリを新しいファイルで上書きするか、新しいファイルに既存のエントリと重複するエントリが一切含まれていないようにする必要があります。

3. ファイルをサーバにコピーします。

   サーバには、 HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、または FTPS 経由でストレージシステムから到達できる必要があります。

4. ファイルの URI を確認します。

   この URI は、ファイルの場所を示すためにストレージシステムに指定するアドレスです。

5. ローカル UNIX グループのリストが含まれているファイルを、 URI から SVM にロードします。

   「 vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver _vserver_name URI ｛ ftp|http|ftps|https ｝ ： // uri _ -overwrite ｛ true|false ｝

   --overwrite '{`true|`false'} は、エントリを上書きするかどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。このパラメータに「 true 」を指定すると、 ONTAP は、指定した SVM の既存のローカル UNIX グループデータベース全体を、ロードするファイルに含まれているエントリで置き換えます。

次のコマンドは、ローカル UNIX グループのリストを ftp://ftp.example.com/group+` という URI から vs1 という SVM 内にロードします。URI を使用してロードした情報によって SVM 内の既存のグループが上書きされることはありません。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.