# NAS 스토리지를 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
NFS를 사용하여 Linux 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
SMB를 사용하여 Windows 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
NFS와 SMB를 모두 사용하여 Windows 및 Linux 모두에 대해 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 2

# NAS 스토리지를 설정합니다

## NFS를 사용하여 Linux 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다

### 스토리지 VM을 수정하여 Linux 클라이언트에 데이터를 제공할 NFS 서버를 설정합니다.

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 NFS 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ 아래 * NFS *.
2. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: _volume-name__root)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = NFS
      - 액세스 세부 정보 = UNIX 읽기 전용
3. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
4. 필요에 따라 이름 서비스를 구성합니다.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 for 를 클릭합니다 ⚙ LDAP 또는 NIS를 선택합니다.
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 타일에서
5. 필요한 경우 Kerberos 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → Kerberos 타일에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

## SMB를 사용하여 Windows 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다

### 스토리지 VM을 수정하여 SMB 서버에서 Windows 클라이언트에 데이터를 제공할 수 있도록 지원

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 SMB 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ SMB * 에서.
2. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: *volume-name_root*)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = SMB
      - 액세스 세부 정보 = NTFS 읽기 전용
3. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
   b. DNS 서버로 전환하고 SMB 서버를 매핑합니다.
      - 정방향(A-Address 레코드) 및 역방향(PTR-포인터 레코드) 조회 항목을 만들어 SMB 서버 이름을 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
      - NetBIOS 별칭을 사용하는 경우 별칭 정식 이름(CNAME 리소스 레코드) 조회 항목을 만들어 각 별칭을 SMB 서버의 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
4. 필요에 따라 이름 서비스를 구성합니다
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ LDAP * 또는 * NIS * 에서 지원됩니다.
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 * 아래.
5. 필요한 경우 Kerberos 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → Kerberos * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

# NFS와 SMB를 모두 사용하여 Windows 및 Linux 모두에 대해 NAS 스토리지를 설정합니다

## NFS 및 SMB 서버가 Linux 및 Windows 클라이언트에 데이터를 제공할 수 있도록 스토리지 VM을 수정합니다.

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 NFS 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ 아래 * NFS *.
2. 기존 VM에서 SMB를 사용하도록 설정하려면 클릭합니다 ⚙ SMB * 에서.
3. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: *volume-name_root*)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = NFS
      - 액세스 세부 정보 = NFS 읽기 전용
4. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
   b. DNS 구성이 완료되면 DNS 서버로 전환하고 SMB 서버를 매핑합니다.
      - 정방향(A-Address 레코드) 및 역방향(PTR-포인터 레코드) 조회 항목을 만들어 SMB 서버 이름을 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
      - NetBIOS 별칭을 사용하는 경우 별칭 정식 이름(CNAME 리소스 레코드) 조회 항목을 만들어 각 별칭을 SMB 서버의 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
5. 필요에 따라 이름 서비스 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ LDAP 또는 NIS의 경우
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 * 아래.
6. 필요한 경우 Kerberos 구성: 을 클릭합니다 → Kerberos 타일에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
7. 필요한 경우 UNIX 및 Windows 사용자 이름을 매핑하려면 을 클릭합니다 → 이름 매핑 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

   이 절차는 사이트에 암시적으로 매핑되지 않는 Windows 및 UNIX 사용자 계정이 있는 경우에만 사용해야 합니다. 즉, 각 Windows 사용자 이름의 소문자 버전이 UNIX 사용자 이름과 일치하는 경우입니다. 이 절차는 LDAP, NIS 또는 로컬 사용자를 사용하여 수행할 수 있습니다. 일치하지 않는 두 사용자 세트가 있는 경우 이름 매핑을 구성해야 합니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.