# 重新激活源 SVM

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/source-svm-reactivation-workflow-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

重新激活源 SVM . . . . . 1
源 SVM 重新激活工作流 . . . . . 1
重新激活原始源 SVM . . . . . 1
重新激活原始源 SVM （仅限 FlexGroup 卷） . . . . . 5

# 重新激活源 SVM

## 源 SVM 重新激活工作流

如果源 SVM 在发生灾难后存在，您可以通过重新创建 SVM 灾难恢复关系来重新激活并保护它。




## 重新激活原始源 SVM

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。在重新激活源 SVM 之前，必须停止目标 SVM 。

如果在提供目标卷数据时增加了目标卷的大小，则在重新激活源卷之前，应手动增加原始源卷上的最大自动大小，以确保其可以充分增长。

"目标卷自动增长时"

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在执行SVM DR关系的反向重新同步时、使用`snapmirror resync`命令的`-quast-resync true`选项来缩短灾难恢复演练期间的重新同步时间。快速重新同步可以绕过数据仓库重建和还原操作、从而缩短恢复生产所需的时间。

> 快速重新同步不会保留目标卷的存储效率。启用快速重新同步可能会增加目标卷使用的卷空间。

此操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

   `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path *svm*： -destination-path *svm*：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

   使用-quick重新同步选项的示例：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1: -quick-resync true
   ```

3. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

`vserver stop -vserver svm`

以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

`snapmirror update -source-path svm： -destination-path svm：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

`snapmirror quiesce -source-path svm： -destination-path svm：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的

关系：

`snapmirror break -source-path svm： -destination-path svm：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动初始源 SVM：

   ```
   cluster_src::> vserver start svm1
   ```

9. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

10. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令，以删除已反转的数据保护关系：

    `snapmirror delete -source-path svm： -destination-path svm：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

11. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转的数据保护关系：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将释放初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的反转关系

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

# 重新激活原始源 SVM （仅限 FlexGroup 卷）

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。要在使用 FlexGroup 卷时重新激活原始源 SVM ，您需要执行一些额外步骤，包括删除原始 SVM DR 关系以及在反转此关系之前释放原始关系。在停止计划传输之前，您还需要释放已反转的关系并重新创建原始关系。

步骤

1. 从原始目标 SVM 或原始目标集群中，删除原始 SVM DR 关系：

    `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群释放原始关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将释放初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系。

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -relationship-info-only true
```

3. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

   `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`svm`*`： -destination-path` *`svm`*`：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

    `vserver start -vserver svm`

    以下示例将启动初始源 SVM：

    ```
    cluster_src::> vserver start svm1
    ```

11. 从原始源 SVM 或原始源集群中，删除已反转的 SVM DR 关系：

    `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例释放了初始目标 SVM svm_backup 和初始源 SVM svm1 之间的反转关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新创建初始关系。使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置：

    `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间创建关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.