# 启用 NAS 存储

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

启用 NAS 存储 . . . . . 1
使用 NFS 为 Linux 服务器启用 NAS 存储 . . . . . 1
使用 SMB 为 Windows 服务器启用 NAS 存储 . . . . . 1
使用 NFS 和 SMB 为 Windows 和 Linux 启用 NAS 存储 . . . . . 2

# 启用 NAS 存储

## 使用 NFS 为 Linux 服务器启用 NAS 存储

修改 Storage VM 以使 NFS 服务器能够向 Linux 客户端提供数据。

此操作步骤可启用现有 Storage VM 。假定您的环境所需的任何身份验证或安全服务均可使用配置详细信息。




步骤

1. 在现有 VM 上启用 NFS ： 单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择一个 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * NFS * 下。
2. 打开 Storage VM 根卷的导出策略：
   a. 单击 * 存储 > 卷 * ，选择 Storage VM 的根卷（默认为 *volume-name* _root ），然后单击 * 导出策略 * 下显示的策略。
   b. 单击 * 添加 * 以添加规则。
      - 客户端规范 = `0.0.0.0/0`
      - 访问协议 = NFS
      - 访问详细信息 = UNIX 只读
3. 配置 DNS 以进行主机名解析：单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * DNS * 下。
4. 根据需要配置名称服务。
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ LDAP 或 NIS 。
   b. 在名称服务切换文件中包含任何更改：单击 ✎ 在名称服务切换图块中。
5. 根据需要配置 Kerberos ：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择此 Storage VM ，然后单击 * 设置 * 。
   b. 单击 → 在 Kerberos 磁贴中，然后单击 * 添加 * 。

## 使用 SMB 为 Windows 服务器启用 NAS 存储

修改 Storage VM 以使 SMB 服务器能够向 Windows 客户端提供数据。

此操作步骤可启用现有 Storage VM 。假定您的环境所需的任何身份验证或安全服务均可使用配置详细信息。




步骤

1. 在现有 VM 上启用 SMB ： 单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择一个 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * SMB * 下。
2. 打开 Storage VM 根卷的导出策略：
   a. 单击 * 存储 > 卷 * ，选择 Storage VM 的根卷（默认为 *volume-name_root* ），然后单击 * 导出策略 * 下显示的策略。
   b. 单击 * 添加 * 以添加规则。
      - 客户端规范 = `0.0.0.0/0`
      - 访问协议 = SMB
      - 访问详细信息 = NTFS 只读
3. 配置 DNS 以进行主机名解析：
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * DNS * 下。
   b. 切换到 DNS 服务器并映射 SMB 服务器。
      - 创建正向（A - 地址记录）和反向（ PTR - 指针记录）查找条目，将 SMB 服务器名称映射到数据网络接口的 IP 地址。
      - 如果您使用 NetBIOS 别名，请创建一个别名规范名称（ CNAME 资源记录）查找条目，以便将每个别名映射到 SMB 服务器的数据网络接口的 IP 地址。
4. 根据需要配置名称服务
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * LDAP * 或 * NIS * 下。
   b. 在名称服务切换文件中包含任何更改：单击 ✎ 在 * 名称服务开关 * 下。
5. 根据需要配置 Kerberos ：
   a. 单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择此 Storage VM ，然后单击 * 设置 * 。
   b. 单击 → 在 * Kerberos * 下，然后单击 * 添加 * 。

# 使用 NFS 和 SMB 为 Windows 和 Linux 启用 NAS 存储

修改 Storage VM 以使 NFS 和 SMB 服务器能够向 Linux 和 Windows 客户端提供数据。

此操作步骤可启用现有 Storage VM 。假定您的环境所需的任何身份验证或安全服务均可使用配置详细信息。



步骤

1. 在现有 VM 上启用 NFS ： 单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择一个 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * NFS * 下。
2. 在现有虚拟机上启用 SMB ： 单击 ⚙ 在 * SMB * 下。
3. 打开 Storage VM 根卷的导出策略：
   a. 单击 * 存储 > 卷 * ，选择 Storage VM 的根卷（默认为 *volume-name_root* ），然后单击 * 导出策略 * 下显示的策略。
   b. 单击 * 添加 * 以添加规则。
      - 客户端规范 = `0.0.0.0/0`
      - 访问协议 = NFS
      - 访问详细信息 = NFS 只读
4. 配置 DNS 以进行主机名解析：
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * DNS * 下。
   b. DNS 配置完成后，切换到 DNS 服务器并映射 SMB 服务器。
      - 创建正向（A - 地址记录）和反向（ PTR - 指针记录）查找条目，将 SMB 服务器名称映射到数据网络接口的 IP 地址。
      - 如果您使用 NetBIOS 别名，请创建一个别名规范名称（ CNAME 资源记录）查找条目，以便将每个别名映射到 SMB 服务器的数据网络接口的 IP 地址。
5. 根据需要配置名称服务：
   a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ LDAP 或 NIS 。
   b. 在名称服务切换文件中包含任何更改：单击 ✎ 在 * 名称服务开关 * 下。
6. 根据需要配置 Kerberos ： 单击 → 在 Kerberos 磁贴中，然后单击 * 添加 * 。
7. 根据需要映射 UNIX 和 Windows 用户名：单击 → 在 * 名称映射 * 下，然后单击 * 添加 * 。

   只有当您的站点具有不隐式映射的 Windows 和 UNIX 用户帐户时，即每个 Windows 用户名的小写版本与 UNIX 用户名匹配时，才应使用此操作步骤。此操作步骤可以使用 LDAP ， NIS 或本地用户来完成。如果两组用户不匹配，则应配置名称映射。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.