管理其他 SMB 服务器任务

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/stop-start-server-task.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理其他 SMB 服务器任务 1
停止或启动 CIFS 服务器 1
将 CIFS 服务器移动到不同的 OU 2
移动 SMB 服务器之前，请修改 SVM 上的动态 DNS 域 2
将 SVM 加入 Active Directory 域 2
显示有关基于 TCP 连接的 NetBIOS 的信息 3
用于管理 SMB 服务器的命令 4
启用 NetBIOS 名称服务 5

管理其他 SMB 服务器任务

停止或启动 CIFS 服务器

您可以停止 SVM 上的 CIFS 服务器，这在用户不通过 SMB 共享访问数据时执行任务时非常有用。您可以通过启动 CIFS 服务器来重新启动 SMB 访问。通过停止 CIFS 服务器，您还可以修改 Storage Virtual Machine （ SVM ）上允许的协议。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果您要 ...	输入命令 ...
停止 CIFS 服务器	`vserver cifs stop -vserver` *`vserver_name`* `"-foreground {true_false} ]`
启动 CIFS 服务器	`vserver cifs start -vserver` *`vserver_name`* `"-foreground {true_false} ]`

   ` -foreground` 指定命令应在前台还是后台执行。如果不输入此参数，则会将其设置为 `true` ，并在前台执行命令。

2. 使用 `vserver cifs show` 命令验证 CIFS 服务器管理状态是否正确。

以下命令将在 SVM vs1 上启动 CIFS 服务器：

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

显示有关已发现服务器的信息

重置和重新发现服务器

将 CIFS 服务器移动到不同的 OU

除非指定其他 OU ，否则 CIFS 服务器 create-process 会在设置期间使用默认组织单位（ OU ） CN=Computers 。您可以在设置后将 CIFS 服务器移动到不同的 OU 。

步骤

1. 在 Windows 服务器上，打开 * Active Directory 用户和计算机 * 树。
2. 找到 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 Active Directory 对象。
3. 右键单击该对象并选择 * 移动 * 。
4. 选择要与 SVM 关联的 OU

SVM 对象将放置在选定的 OU 中。

移动 SMB 服务器之前，请修改 SVM 上的动态 DNS 域

如果您希望 Active Directory 集成的 DNS 服务器在将 SMB 服务器移动到另一个域时在 DNS 中动态注册 SMB 服务器的 DNS 记录，则必须在移动 SMB 服务器之前修改 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的动态 DNS （ DDNS ）。

必须在 SVM 上修改 DNS 名称服务，才能使用包含将包含 SMB 服务器计算机帐户的新域的服务位置记录的 DNS 域。如果使用的是安全 DDNS ，则必须使用 Active Directory 集成的 DNS 名称服务器。

尽管 DDNS （如果在 SVM 上配置）会自动将数据 LIF 的 DNS 记录添加到新域中，但原始域的 DNS 记录不会自动从原始 DNS 服务器中删除。您必须手动删除它们。

要在移动 SMB 服务器之前完成 DDNS 修改，请参见以下主题：

"配置动态 DNS 服务"

将 SVM 加入 Active Directory 域

通过使用 `vserver cifs modify` 命令修改域，您可以将 Storage Virtual Machine （ SVM ）加入 Active Directory 域，而无需删除现有 SMB 服务器。您可以重新加入当前域或加入新域。

开始之前

- SVM 必须已具有 DNS 配置。
- SVM 的 DNS 配置必须能够为目标域提供服务。

  DNS 服务器必须包含域 LDAP 和域控制器服务器的服务位置记录（ SRV ）。

关于此任务

- CIFS 服务器的管理状态必须设置为 " d拥有 " 才能继续修改 Active Directory 域。
- 如果命令成功完成，则管理状态会自动设置为 "`up` " 。

- 加入域时，此命令可能需要几分钟才能完成。

步骤

1. 将 SVM 加入 CIFS 服务器域： `vserver cifs modify -vserver vserver_name -domain domain_name -status-admin down`

   有关详细信息，请参见 `vserver cifs modify` 命令的手册页。如果需要为新域重新配置 DNS ，请参见 `vserver dns modify` 命令的手册页。

   要为 SMB 服务器创建 Active Directory 计算机帐户，您必须提供具有足够权限的 Windows 帐户的名称和密码，以便将计算机添加到 `example` .com 域内的 `ou= example ou` 容器中。

   从 ONTAP 9.7 开始，您的 AD 管理员可以为您提供 keytab 文件的 URI ，而不是为您提供特权 Windows 帐户的名称和密码。收到此 URI 后，请将其包含在 `vserver cifs` 命令的` -keytab-uri `参数中。

2. 验证 CIFS 服务器是否位于所需的 Active Directory 域中： `vserver cifs show`

在以下示例中， SVM vs1 上的 SMB 服务器 "`CIFSSERVER1` " 使用 keytab 身份验证加入 example.com 域：

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE           domain
```

显示有关基于 TCP 连接的 NetBIOS 的信息

您可以显示有关基于 TCP （ NBT ）的 NetBIOS 连接的信息。在对 NetBIOS 相关问题进行故障排除时，此功能非常有用。

步骤

1. 使用 `vserver cifs nbtstat` 命令显示有关基于 TCP 连接的 NetBIOS 的信息。

   不支持基于 IPv6 的 NetBIOS 名称服务（ NBNS ）。

以下示例显示了为 "`cluster1` " 显示的 NetBIOS 名称服务信息：

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

用于管理 SMB 服务器的命令

您需要了解用于创建，显示，修改，停止，启动， 和删除 SMB 服务器。此外，还可以使用命令重置和重新发现服务器，更改或重置计算机帐户密码，计划更改计算机帐户密码以及添加或删除 NetBIOS 别名。

如果您要 ...	使用此命令 ...
创建 SMB 服务器	`Vserver cifs create`
显示有关 SMB 服务器的信息	`vserver cifs show`
修改 SMB 服务器	`Vserver cifs modify`
将 SMB 服务器移动到另一个域	`Vserver cifs modify`

停止 SMB 服务器	`Vserver cifs stop`
启动 SMB 服务器	`Vserver cifs start`
删除 SMB 服务器	`Vserver cifs delete`
重置和重新发现 SMB 服务器的服务器	`Vserver cifs domain discovered-servers reset-servers`
更改 SMB 服务器的计算机帐户密码	`Vserver CIFS` 域密码更改
重置 SMB 服务器的计算机帐户密码	`Vserver CIFS` 域密码更改
为 SMB 服务器的计算机帐户计划自动密码更改	`vserver cifs domain password schedule modify`
为 SMB 服务器添加 NetBIOS 别名	`Vserver cifs add-netbios-aliases`
删除 SMB 服务器的 NetBIOS 别名	`Vserver cifs remove-netbios-aliases`

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

"删除 SMB 服务器时本地用户和组会发生什么情况"

启用 NetBIOS 名称服务

从 ONTAP 9 开始， NetBIOS 名称服务（ NBNS ，有时称为 Windows Internet 名称服务或 WINS ）默认处于禁用状态。以前，无论网络上是否启用了 WINS ，启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）都会发送名称注册广播。要将此类广播限制为需要 NBNS 的配置，必须为新的 CIFS 服务器显式启用 NBNS 。

开始之前

- 如果您已在使用 NBNS ，并且已升级到 ONTAP 9 ，则无需完成此任务。NBNS 将继续照常运行。
- NBNS 通过 UDP （端口 137 ）启用。
- 不支持基于 IPv6 的 NBNS 。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

2. 在 CIFS 服务器上启用 NBNS 。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.