# 规划基于 SMB 的 Hyper-V 或 SQL Server 配置

ONTAP 9

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-hyper-v-sql/volume-config-worksheet-reference.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

规划基于 SMB 的 Hyper-V 或 SQL Server 配置 . . . . . 1
填写卷配置工作表 . . . . . 1
填写 SMB 共享配置工作表 . . . . . 2

# 规划基于 SMB 的 Hyper-V 或 SQL Server 配置

## 填写卷配置工作表

### 通过此工作表，您可以轻松地记录为 SQL Server 和基于 SMB 的 Hyper-V 配置创建卷时所需的值。

对于每个卷，必须指定以下信息：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名称

  所有卷的 SVM 名称都相同。

- Volume name
- Aggregate name

  您可以在集群中任何节点上的聚合上创建卷。

- Size
- Junction path

在创建用于存储应用程序服务器数据的卷时，应牢记以下几点：

- 如果根卷没有 NTFS 安全模式，则必须在创建卷时将安全模式指定为 NTFS 。

  默认情况下，卷会继承 SVM 根卷的安全模式。

- 应使用默认卷空间保证配置卷。
- 您可以选择配置自动调整大小空间管理设置。
- 您应将用于确定 Snapshot 副本空间预留的选项设置为 0 。
- 必须禁用应用于卷的 Snapshot 策略。

  如果禁用了 SVM Snapshot 策略，则无需为卷指定 Snapshot 策略。这些卷将继承 SVM 的 Snapshot 策略。如果 SVM 的 Snapshot 策略未禁用，并且配置为创建 Snapshot 副本，则必须在卷级别指定 Snapshot 策略，并且必须禁用该策略。启用了卷影复制服务的备份和 SQL Server 备份可管理 Snapshot 副本的创建和删除。

- 您不能为卷配置负载共享镜像。

应选择要创建应用程序服务器使用的共享的接合路径，以便在共享入口点下方没有接合卷。

例如，如果要将虚拟机文件存储在名为 "`vol1` " ， "`vol2` " ， "`vol3` " 和 "`vol4` " 的四个卷上，则可以创建示例中所示的命名空间。然后，您可以通过以下路径为应用程序服务器创建共享： ` /data1/vol1` ， ` /data1/vol2` ， ` /data2/vol3` 和 ` /data2/vol4` 。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

| 信息类型 | 值 |
| --- | --- |
| _Volume 1：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| _Volume 2：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| _Volume 3：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| _Volume 4：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| _Volume 5：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| _Volume 6：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |
| 附加卷：卷名称，聚合，大小，接合路径 _ | |

# 填写 SMB 共享配置工作表

使用此工作表可记录在为 SQL Server 和基于 SMB 的 Hyper-V 配置创建持续可用的 SMB 共享时所需的值。

## 有关 SMB 共享属性和配置设置的信息

对于每个共享，必须指定以下信息：

- Storage Virtual Machine （SVM）名称

  所有共享的 SVM 名称都相同

- Share name
- 路径
- 共享属性

  您必须配置以下两个共享属性：

- 机会锁
- 持续可用

不能设置以下共享属性：

- 主目录属性缓存
- `BranchCache`
- 基于访问的枚举

> 禁用更改通知后， Windows 2012 Server 不会刷新资源管理器窗口，从而导致目录内容视图不一致。

- 必须禁用符号链接（` -symlink-properties` 参数的值必须为空 ["] ）。

## 有关共享路径的信息

如果您使用远程 VSS 备份 Hyper-V 文件，则在从 Hyper-V 服务器到存储虚拟机文件的存储位置建立 SMB 连接时，选择要使用的共享路径非常重要。虽然可以在命名空间中的任意位置创建共享，但 Hyper-V 服务器使用的共享路径不应包含接合卷。不能对包含接合点的共享路径执行卷影复制操作。

在创建数据库目录结构时， SQL Server 无法跨越接合。您不应为包含接合点的 SQL Server 创建共享路径。

例如，根据所示的命名空间，如果要将虚拟机文件或数据库文件存储在卷 "`vol1` " ， "`vol2` " ， "`vol3` " 和 "`vol4` " 上，则应在以下路径为应用程序服务器创建共享： ` /data1/vol1` ， ` /data1/vol2` ， vol2 ` /vol2`` 和 vol4 ` 。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

> 尽管您可以在 ` /data1` 和 ` /data2` 路径上创建共享以进行管理管理，但您不能将应用程序服务器配置为使用这些共享来存储数据。

## 规划工作表

| 信息类型 | 值 |
| --- | --- |
| _Volume 1： SMB 共享名称和路径 _ | |

| 信息类型 | 值 |
| --- | --- |
| _Volume 2： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Volume 3： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Volume 4： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Volume 5： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Volume 6： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Volume 7： SMB 共享名称和路径 _ | |
| _Additional volumes： SMB 共享名称和路径 _ | |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.