在工作组中设置 SMB 服务器

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-config/set-up-server-workgroup-task.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在工作组中设置 SMB 服务器 1
在工作组概述中设置 SMB 服务器 1
在工作组中创建 SMB 服务器 1
创建本地用户帐户 2
创建本地组 3
管理本地组成员资格 4

在工作组中设置 SMB 服务器

在工作组概述中设置 SMB 服务器

将 SMB 服务器设置为工作组的成员包括创建 SMB 服务器，然后创建本地用户和组。

当 Microsoft Active Directory 域基础架构不可用时，您可以在工作组中配置 SMB 服务器。

工作组模式下的 SMB 服务器仅支持 NTLM 身份验证，不支持 Kerberos 身份验证。

在工作组中创建 SMB 服务器

您可以使用 `vserver cifs create` 命令在 SVM 上创建 SMB 服务器并指定其所属的工作组。

您用于提供数据的 SVM 和 LIF 必须已配置为允许 SMB 协议。LIF 必须能够连接到 SVM 上配置的 DNS 服务器。

工作组模式下的 SMB 服务器不支持以下 SMB 功能：

- SMB3 见证协议
- SMB3 CA 共享
- 基于 SMB 的 SQL
- 文件夹重定向
- 漫游配置文件
- 组策略对象（GPO）
- 卷快照服务（VSS）

`vserver cifs` 手册页包含其他可选配置参数和命名要求。

步骤

1. 验证您的集群上是否已获得 SMB 许可： `ssystem license show -package cifs`

   如果不是，请联系您的销售代表。

   如果 SMB 服务器仅用于身份验证，则不需要 CIFS 许可证。

2. 在工作组中创建 SMB 服务器： `vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server cifs_server_name -workgroup workstorage_name [-comment text]`

   以下命令会在工作组 "`workgroup01` " 中创建 SMB 服务器 " `sMB_server01` "：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
   ```

3. 使用 `vserver cifs show` 命令验证 SMB 服务器配置。

   在以下示例中，命令输出显示已在工作组 "`workgroup01` " 的 SVM vs1.example.com 上创建名为 `sMB_server01` 的 SMB 服务器：

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs0

                                            Vserver: vs1.example.com
                         CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
                      Fully Qualified Domain Name: -
                              Organizational Unit: -
Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                                   Workgroup Name: workgroup01
                              Authentication Style: workgroup
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

对于工作组中的 CIFS 服务器，您必须在 SVM 上创建本地用户以及可选的本地组。

"SMB 管理"

创建本地用户帐户

您可以创建本地用户帐户，该帐户可用于授权通过 SMB 连接访问 SVM 中包含的数据。创建 SMB 会话时，您还可以使用本地用户帐户进行身份验证。

默认情况下，创建 SVM 时会启用本地用户功能。

创建本地用户帐户时，必须指定用户名，并且必须指定要与该帐户关联的 SVM 。

`vserver cifs users-and-groups local-user` 手册页包含有关可选参数和命名要求的详细信息。

步骤

1. 创建本地用户： `vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver` *`vserver_name`* `-user-name` *`user_name optional_parameters`*

   以下可选参数可能有用：

   - `全名`

     用户的全名。

   - `问题描述`

     本地用户的问题描述。

- 已禁用 ` is-account-disabled ｛true|false｝ `

  指定用户帐户是启用还是禁用。如果未指定此参数，则默认为启用用户帐户。

命令将提示输入本地用户的密码。

2. 输入本地用户的密码，然后确认该密码。
3. 验证是否已成功创建此用户： `vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver` *`vserver_name`*

以下示例将创建一个与 SVM vs1.example.com 关联的本地用户 " `SMB_server01\sue` " ，其全名为 " `Sue Chang` "：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver
vs1.example.com -user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"

Enter the password:
Confirm the password:

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-user show
Vserver  User Name                  Full Name  Description
-------- -------------------------- ---------- -------------
vs1      SMB_SERVER01\Administrator            Built-in administrator
account
vs1      SMB_SERVER01\sue            Sue Chang
```

创建本地组

您可以创建本地组，用于授权通过 SMB 连接访问与 SVM 关联的数据。您还可以分配权限，以定义组成员的用户权限或功能。

创建 SVM 时，默认情况下会启用本地组功能。

创建本地组时，必须为该组指定一个名称，并且必须指定要与该组关联的 SVM 。您可以指定包含或不包含本地域名的组名称，也可以选择为本地组指定问题描述。您不能将本地组添加到其他本地组。

`vserver cifs users-and-groups local-group` 手册页包含有关可选参数和命名要求的详细信息。

步骤

1. 创建本地组： `vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver vserver_name -group-name group_name`

   以下可选参数可能很有用：

   - ` 问题描述`

     本地组的问题描述。

2. 验证是否已成功创建组： `vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name`

以下示例将创建一个与 SVM vs1 关联的本地组 `SMB_server01\engineering`：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver
vs1.example.com
Vserver          Group Name                    Description
---------------- ----------------------------- ----------------------------
vs1.example.com  BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators
group
vs1.example.com  BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1.example.com  BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1.example.com  BUILTIN\Users                 All users
vs1.example.com  SMB_SERVER01\engineering
vs1.example.com  SMB_SERVER01\sales
```

您必须向新组添加成员。

管理本地组成员资格

您可以通过添加和删除本地或域用户，或者添加和删除域组来管理本地组成员资格。如果您希望根据对组的访问控制来控制对数据的访问，或者您希望用户拥有与该组关联的权限，则此功能非常有用。

如果您不再希望本地用户，域用户或域组具有基于组成员资格的访问权限，则可以从组中删除此成员。

向本地组添加成员时，必须牢记以下几点：

- 您不能将用户添加到特殊的 _Everyone 组。
- 您不能将本地组添加到其他本地组。
- 要将域用户或组添加到本地组， ONTAP 必须能够将此名称解析为 SID 。

从本地组中删除成员时，必须牢记以下几点：

- 您不能从特殊的 _Everyone _ 组中删除成员。
- 要从本地组中删除成员， ONTAP 必须能够将其名称解析为 SID 。

步骤

1. 向组添加成员或从组中删除成员。
    - 添加成员： ` vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver vserver_name -group

-name group_name -member-names name[， ...]`

您可以指定要添加到指定本地组的本地用户，域用户或域组的逗号分隔列表。

- 删除成员：` vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver vserver_name -group-name group_name -member-names name[ ， ...]`

  您可以指定要从指定本地组中删除的本地用户，域用户或域组的逗号分隔列表。

以下示例将本地用户 `SMB_server01\sue` 添加到 SVM vs1.example.com 上的本地组 `SMB_server01\engineering`：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
vs1.example.com -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue
```

以下示例将从 SVM vs1.example.com 上的本地组 `Smb_server01\engineering` 中删除本地用户 `Smb_server01\sue` 和 `Smb_server01\james`：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1.example.com -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.