啟用NAS儲存設備

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

啟用NAS儲存設備 1
使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備 1
使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備 2
使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備 3

啟用NAS儲存設備

使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備

建立或修改儲存VM、以啟用NFS伺服器、將資料提供給Linux用戶端。

此程序可為 NFS 傳輸協定啟用新的或現有的儲存 VM 。假設您的環境中所需的任何網路、驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在儲存 VM 上啟用 NFS 。
   a. 對於新的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下*新增*、輸入儲存虛擬機器名稱、然後在* SMB/CIFS、NFS、S三*索引標籤中、選取*啟用NFS*。
      - 確認預設語言。
      - 新增網路介面。
      - 更新儲存VM管理員帳戶資訊（選用）。
   b. 對於現有的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、選取儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、選取儲存虛擬機器的根磁碟區（預設為_volume名稱__root）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格 = `0.0.0.0/0`
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= UNIX唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
4. 視需要設定名稱服務。
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、選取儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下「適用」 ⚙ LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在「名稱服務交換器」方塊中。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。

使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備

建立或修改儲存VM、以啟用SMB伺服器、將資料提供給Windows用戶端。

此程序可為SMB傳輸協定啟用新的或現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何網路、驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在儲存VM上啟用SMB。
   a. 對於新的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下*新增*、輸入儲存虛擬機器名稱、然後在* SMB/CIFS、NFS、S2*索引標籤中、選取*啟用SMB/CIFS*。
      - 輸入下列資訊：
        - 系統管理員名稱與密碼
        - 伺服器名稱
        - Active Directory網域
      - 確認組織單位。
      - 確認DNS值。
      - 確認預設語言。
      - 新增網路介面。
      - 更新儲存VM管理員帳戶資訊（選用）。
   b. 對於現有的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、選取儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 低於* SMB *。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格 = `0.0.0.0/0`
      - 存取通訊協定 = SMB
      - 存取詳細資料 = NTFS 唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. 切換到DNS伺服器、然後對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路

介面的IP位址。

- 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。

4. 視需要設定名稱服務
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 在* LDAP* 或* NIS *下。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 在*名稱服務交換器*下。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 在「* Kerberos 」下、然後按一下「 Add *」。

使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備

建立或修改儲存VM、以啟用NFS和SMB伺服器、將資料提供給Linux和Windows用戶端。

此程序可讓新的或現有的儲存VM同時提供NFS和SMB傳輸協定。假設您的環境中所需的任何網路、驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在儲存VM上啟用NFS和SMB。
   a. 對於新的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下*新增*、輸入儲存虛擬機器名稱、然後在* SMB/CIFS、NFS、S2*索引標籤中、選取*啟用SMB/CIFS/CIFS 和*啟用**NFS**。
      - 輸入下列資訊：
        - 系統管理員名稱與密碼
        - 伺服器名稱
        - Active Directory網域
      - 確認組織單位。
      - 確認DNS值。
      - 確認預設語言。
      - 新增網路介面。
      - 更新儲存VM管理員帳戶資訊（選用）。
   b. 對於現有的儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、選取儲存虛擬機器、然後按一下*設定*。如果尚未啟用NFS或SMB、請完成下列子步驟。
      - 按一下 在* NFS*下。
      - 按一下 低於* SMB *。

2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格 = `0.0.0.0/0`
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料 = NFS 唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. DNS組態完成後、切換至DNS伺服器並對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
      - 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。
4. 視需要設定名稱服務：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 適用於LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。
5. 如有必要、請設定Kerberos：按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。
6. 如有需要、請對應UNIX和Windows使用者名稱：按一下 → 在「名稱對應」下、然後按一下「新增」。

   只有當您的網站有Windows和UNIX使用者帳戶並未隱含對應時、才應使用此程序、亦即每個Windows使用者名稱的小寫版本都與UNIX使用者名稱相符時。此程序可使用LDAP、NIS或本機使用者來完成。如果您有兩組使用者不相符、則應設定名稱對應。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。