重新啟動來源SVM

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/source-svm-reactivation-workflow-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

重新啟動來源SVM 1
來源SVM重新啟用工作流程 1
重新啟動原始來源SVM 1
重新啟動原始來源SVM（FlexGroup 僅限SVM磁碟區） 5

重新啟動來源SVM

來源SVM重新啟用工作流程

如果來源SVM發生災難後仍存在、您可以重新啟動它、並重新建立SVM災難恢復關係來保護它。



重新啟動原始來源SVM

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。在重新啟動來源SVM之前、您必須先停止目的地SVM。

如果您在處理資料時增加了目的地Volume的大小、則在重新啟動來源Volume之前、您應該手動增加原始來源Volume的最大自動大小、以確保其能夠充分擴充。

"當目的地Volume自動成長時"

此程序假設原始來源Volume中的基準線不變。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

3. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以刪除反轉的資料保護關係：

    「napmirror DELETE -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    以下範例刪除原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋出反轉的資料保護關係：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    下列範例會在原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間、釋出相反的關係

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

重新啟動原始來源SVM（FlexGroup 僅限SVM磁碟區）

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。若要在使用FlexGroup 完SVM時重新啟動原始來源SVM、您需要執行一些其他步驟、包括刪除原始SVM DR關係、並在反轉關係之前釋出原始關係。您也需要釋出反轉的關係、並在停止排程傳輸之前重新建立原始關係。

步驟

1. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集刪除原始SVM DR關係：

   「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例刪除原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集釋放原始關係、同時保持Snapshot複本不變：

   「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會釋出原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係。

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

    「vserver start -vserver *svm*」

    下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 從原始來源SVM或原始來源叢集刪除反轉的SVM DR關係：

    「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    以下範例刪除原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

12. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋放反向關係、同時保持Snapshot複本不變：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    下列範例會釋出原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、svm1之間的反向關係：

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -relationship-info-only true
```

13. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、重新建立原始關係。使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則和身分保留設定：

    「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    以下範例建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.