使用netGroups

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/work-netgroups-task.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用netGroups 1
使用網路群組總覽 1
將網路群組載入SVM 1
驗證netgroup定義的狀態 2

使用netGroups

使用網路群組總覽

您可以使用netGroups進行使用者驗證、並在匯出原則規則中比對用戶端。您可以從外部名稱伺服器（LDAP或NIS）存取netgroup、也可以使用「vserver services name-service netgroup load」命令、從統一資源識別元（URI）將netgroup載入SVM。

在使用netGroups之前、您必須確保符合下列條件：

- 不論來源（NIS、LDAP或本機檔案）為何、網路群組中的所有主機都必須同時擁有轉送（A）和反向（PTr）DNS記錄、才能提供一致的轉送和反向DNS查詢。

  此外、如果用戶端的IP位址有多筆PTr記錄、則所有這些主機名稱都必須是netgroup的成員、並具有對應的A記錄。

- 不論來源（NIS、LDAP或本機檔案）為何、netGroups中所有主機的名稱都必須正確拼寫、並使用正確的大小寫。在netGroups中使用的主機名稱若不一致、可能會導致非預期的行為、例如匯出檢查失敗。
- 在netGroups中指定的所有IPv6位址都必須依照RFC 5952中的指定來縮短和壓縮。

  例如、2011：hu9：0：0：0：0：3：1必須縮短為2011：hu9：3：1。

使用netGroups時、您可以執行下列作業：

- 您可以使用「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格」命令來判斷用戶端IP是否為特定netgroup的成員。
- 您可以使用「vserver services name-service getxxbyyy netgrp」命令來檢查用戶端是否屬於netgroup。

  執行查詢的基礎服務是根據設定的名稱服務交換器順序來選取。

將網路群組載入SVM

您可以在匯出原則規則中使用符合用戶端的方法之一、就是使用netGroups中列出的主機。您可以將網路群組從統一資源識別元（URI）載入SVM、以取代使用儲存在外部名稱伺服器（「vserver services name-service netgroup loads」）中的網路群組。

Netgroup檔案在載入SVM之前、必須符合下列要求：

- 檔案必須使用與NIS相同的適當netgroup文字檔格式。

  此功能可在載入netgroup文字檔格式之前檢查其內容。ONTAP如果檔案包含錯誤、則不會載入、並會顯示訊息、指出您必須在檔案中執行的修正。更正錯誤後、您可以將netgroup檔案重新載入指定的SVM。

- netgroup檔案中主機名稱中的任何字母字元都應為小寫。
- 支援的檔案大小上限為5 MB。
- 巢狀網路群組支援的最大層級為1000。

- 在netgroup檔案中定義主機名稱時、只能使用主要DNS主機名稱。

  為了避免匯出存取問題、不應使用DNS CNAME/或循環配置資源記錄來定義主機名稱。

- netgroup檔案中三個群組的使用者和網域部分應保持空白、因為ONTAP 無法支援它們。

  僅支援主機/IP部分。

支援各主機的netgroup搜尋本機netgroup檔案。ONTAP載入netgroup檔案後ONTAP 、Syname會自動建立netgroup .byhost對應、以啟用逐主機的netgroup搜尋。這可大幅加速本機netgroup搜尋、以處理匯出原則規則來評估用戶端存取。

步驟

1. 從URI將網路群組載入SVM：

   「Vserver services name-service netgroup load -vserver *vserver_name*-source｛ftp | http | ftps| https｝：//*uni*」

   載入netgroup檔案並建置netgroup。byhost對應可能需要數分鐘的時間。

   如果要更新netgroup、您可以編輯該檔案、然後將更新的netgroup檔案載入SVM。

下列命令會從HTTP URL h+http://intranet/downloads/corp-netgroup+`:將netgroup定義載入名為VS1的SVM

```
vs1::> vserver services name-service netgroup load -vserver vs1
-source http://intranet/downloads/corp-netgroup
```

驗證netgroup定義的狀態

將netgroup載入SVM之後、您可以使用「vserver services name-service netgroup Status」命令來驗證netgroup定義的狀態。這可讓您判斷支援SVM的所有節點上的netgroup定義是否一致。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 驗證netgroup定義的狀態：

   「Vserver服務名稱服務網路群組狀態」

   您可以在更詳細的檢視畫面中顯示其他資訊。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

設定權限層級後、下列命令會顯示所有SVM的netgroup狀態：

```
vs1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when
         directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

vs1::*> vserver services name-service netgroup status
Virtual
Server    Node            Load Time           Hash Value
--------- --------------- -------------------
--------------------------------
vs1
          node1           9/20/2006 16:04:53
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node2           9/20/2006 16:06:26
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node3           9/20/2006 16:08:08
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node4           9/20/2006 16:11:33
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。