管理SMB伺服器的NetBios別名

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/manage-netbios-aliases-concept.html on June 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SMB伺服器的NetBios別名 1
管理SMB伺服器的NetBios別名總覽 1
新增一組NetBios別名至SMB伺服器 1
從NetBios別名清單中移除NetBios別名 2
顯示CIFS伺服器上的NetBios別名清單 2
判斷SMB用戶端是否使用NetBios別名連線 3

管理SMB伺服器的NetBios別名

管理SMB伺服器的NetBios別名總覽

NetBios別名是SMB伺服器的替代名稱、SMB用戶端可在連線至SMB伺服器時使用。當您將其他檔案伺服器的資料整合到SMB伺服器、並希望SMB伺服器回應原始檔案伺服器的名稱時、設定SMB伺服器的NetBios別名很有用。

您可以在建立SMB伺服器時或建立SMB伺服器之後的任何時間、指定一個NetBios別名清單。您可以隨時從清單中新增或移除NetBios別名。您可以使用NetBios別名清單中的任何名稱連線至SMB伺服器。

顯示有關TCP連線上的NetBios資訊

新增一組NetBios別名至SMB伺服器

如果您希望SMB用戶端使用別名連線到SMB伺服器、您可以建立一份NetBios別名清單、或是將NetBios別名新增到現有的NetBios別名清單。

關於這項工作

- NetBios別名長度最多可為15個字元。
- 您最多可以在SMB伺服器上設定200個NetBios別名。
- 不允許使用下列字元：

  @#*（）=+[]|；："、<>\/？

步驟

1. 新增NetBios別名：+「vserver CIFS add-netbios-alias -vserver *vserver_name*-netbios-alias _netbios_alias、…」

   「Vserver CIFS add-netbios-alias -vserver VS1 -netbios-alias alias 1、alias 2、alias _3」

   - 您可以使用以逗號分隔的清單來指定一或多個NetBios別名。
   - 指定的NetBios別名會新增至現有清單。
   - 如果清單目前空白、則會建立新的NetBios別名清單。
2. 驗證是否正確新增了NetBios別名：「vserver CIFS show -vserver vserver_name -show-netbios-aliases」

   「Vserver CIFS show -vserver VS1 -show-netbios-aliases」

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

從NetBios別名清單中移除NetBios別名

顯示CIFS伺服器上的NetBios別名清單

從NetBios別名清單中移除NetBios別名

如果您不需要CIFS伺服器的特定NetBios別名、可以從清單中移除這些NetBios別名。您也可以從清單中移除所有的NetBios別名。

您可以使用以逗號分隔的清單來移除多個NetBios別名。您可以將「-」指定為「-netbios-aliases」參數的值、以移除CIFS伺服器上的所有netbiosalias。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要移除...	輸入...
清單中的特定NetBios別名	Check Alignment of PHs>vserver CIFS去除netbios-alias -vserver _vserver_name_-netbios-alias _netbios_alias、...
清單中的所有NetBios別名	「Vserver CIFS remove-netbios-alias -vserver *vserver_name*-netbios-alias」

   「Vserver CIFS remove-netbios-alias -vserver VS1 -netbios-alias alias_1」

2. 確認已移除指定的NetBios別名：「vserver CIFS show -vserver *vserver_name*-show-netbios-aliases」

   「Vserver CIFS show -vserver VS1 -show-netbios-aliases」

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
```

顯示CIFS伺服器上的NetBios別名清單

您可以顯示NetBios別名清單。當您想要判斷SMB用戶端可連線至CIFS伺服器的名稱清單時、這項功能很實用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入...
CIFS伺服器的NetBios別名	「Vserver CIFS show -show-netbios-alias」
詳細CIFS伺服器資訊的一部分是NetBios別名清單	「vserver CIFS show -instance」

下列範例顯示CIFS伺服器的NetBios別名相關資訊：

「Vserver CIFS show -show-netbios-alias」

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

下列範例顯示詳細CIFS伺服器資訊的一部分是NetBios別名清單：

「vserver CIFS show -instance」

```
                                          Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,
ALIAS_3
```

如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

新增一組NetBios別名至CIFS伺服器

管理CIFS伺服器的命令

判斷SMB用戶端是否使用NetBios別名連線

您可以判斷SMB用戶端是否使用NetBios別名進行連線、如果是、則會使用哪個NetBios別名進行連線。這在疑難排解連線問題時很有用。

您必須使用「-instance」參數來顯示與SMB連線相關聯的NetBios別名（如果有）。如果使用CIFS伺服器名稱或IP位址進行SMB連線、則「NetBios Name」（NetBios名稱）欄位的輸出為「-」（連字號）。

步驟

1. 執行所需的動作：

如果您要顯示下列項目的**NetBios**資訊...	輸入...
SMB連線	「vserver CIFS工作階段顯示-instance」
使用指定的NetBios別名的連線：	「Vserver CIFS工作階段顯示-instance -netbios -name *netbios_name*」

下列範例顯示使用工作階段ID 1建立SMB連線所用的NetBios別名資訊：

「vserver CIFS工作階段show -session-id 1 -instance」

```
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 127834
Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25
                  Workstation: 10.2.2.50
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: EXAMPLE\user1
                    UNIX User: user1
                  Open Shares: 2
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 1d 1h 10m 5s
                    Idle Time: 22s
             Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。