# 建立登入帳戶

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立登入帳戶 . . . . . 1
建立登入帳戶總覽 . . . . . 1
啟用本機帳戶存取 . . . . . 1
啟用Active Directory帳戶存取 . . . . . 5
啟用LDAP或NIS帳戶存取 . . . . . 6
設定SAML驗證 . . . . . 7

# 建立登入帳戶

## 建立登入帳戶總覽

您可以啟用本機或遠端叢集和SVM系統管理員帳戶。本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。AD帳戶資訊儲存在網域控制器上。LDAP和NIS帳戶位於LDAP和NIS伺服器上。

### 叢集與**SVM**管理員

_叢集管理員_存取叢集的管理SVM。系統會在設定叢集時自動建立管理SVM和保留名稱為「admin」的叢集管理員。

具有預設「admin」角色的叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。叢集管理員可視需要建立其他具有不同角色的叢集管理員。

_SVM系統管理員_存取資料SVM。叢集管理員會視需要建立資料SVM和SVM管理員。

SVM系統管理員預設會被指派「vsadmin」角色。叢集管理員可視需要指派不同的角色給SVM管理員。

> 下列一般名稱無法用於遠端叢集和SVM系統管理員帳戶："ADM"、"BIN"、"CLI/"、"daem"、"FTTP"、 "遊戲"、"停止"、"lp"、"郵件"、" man "、 「naroot」、「NetApp」、「news」、「nobody」、「operator」、 "root"、"shutd"、"shd"、"sync、"sys"、 「uucp」和「www」。

### 合併的角色

如果您為同一位使用者啟用多個遠端帳戶、則會將為該帳戶指定的所有角色指派給該使用者。也就是、如果LDAP或NIS帳戶被指派「vsadmin」角色、而相同使用者的AD群組帳戶被指派「vsadmin-volume」角色、則AD使用者會以更具包容性的「vsadmin」功能登入。這些角色據說是_合併_。

# 啟用本機帳戶存取

## 啟用本機帳戶存取總覽

本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。您可以使用「安全登入create」命令、讓本機帳戶存取管理或資料SVM。

## 啟用密碼帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶以密碼存取管理或資料SVM。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

步驟

1. 讓本機系統管理員帳戶使用密碼存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓具有預先定義「備份」角色的叢集管理員帳戶「admin1」、使用密碼存取管理SVM「engCluster」。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

## 啟用SSH公開金鑰帳戶

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

如果您想要在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰驗證的叢集上啟用SSL FIPS模式、則在存取SVM之前、必須先確認主機金鑰演算法受到支援、然後再啟用FIPS。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

| 發行版ONTAP | 支援的金鑰類型 | 不支援的金鑰類型 |
|---|---|---|
| 9.11.1及更新版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 | RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh - ed25519 + ssh - DSS + ssh - RSA |
| 9.10.1及更早版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh編輯25519 | SSH-DSS + SSH-RSA |

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "使用FIPS設定網路安全性"。

步驟

1. 允許本機系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱user_or group名稱-application_application_ -authmethod *auth_method*-role *role_*-comment _comment _」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」使用預先定義的「vsadmin-volume」角色、使用SSH公開金鑰來存取SVM「engData1」：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

## 啟用SSH多因素驗證（MFA）

### 從功能表9.3開始ONTAP 、您可以使用「安全登入建立」命令、要求系統管理員以SSH公開金鑰和使用者密碼登入管理員或資料SVM、藉此強化安全性。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  "將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  "修改指派給系統管理員的角色"

- 使用者一律會先經過公開金鑰驗證、再進行密碼驗證。

步驟

1. 需要本機系統管理員帳戶才能使用SSH MFA存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *svm*-user-or group名稱_user_name_-applicationssh -imize-method密碼| publickey -role admin -secute-ime-method密碼| publickey」

   以下命令要求SVM系統管理員帳戶「admin2」（具有預先定義的「admin」角色）、以SSH公開金鑰和使用者密碼登入SVM「engData1」：

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

## 啟用SSL憑證帳戶

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSL憑證來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先安裝CA簽署的伺服器數位憑證、帳戶才能存取SVM。

  產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以稍後使用「安全登入修改」命令新增該角色。

  修改指派給系統管理員的角色

> 對於叢集管理員帳戶、憑證驗證僅支援「http」和「ontapi」應用程式。對於SVM系統管理員帳戶、憑證驗證僅支援使用「ontapi」應用程式。

步驟

1. 啟用本機系統管理員帳戶、以使用SSL憑證存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "發佈的手冊頁ONTAP"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin2」使用預設的「vsadmin」角色、使用SSL數位憑證來存取SVM的「engData2」。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

如果您尚未安裝CA簽署的伺服器數位憑證、則必須先安裝該憑證、帳戶才能存取SVM。

產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

# 啟用Active Directory帳戶存取

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓Active Directory（AD）使用者或群組帳戶能夠存取管理或資料SVM。AD群組中的任何使用者都可以使用指派給群組的角色來存取SVM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 叢集時間必須在AD網域控制器上的時間後五分鐘內同步處理。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先設定AD網域控制器存取叢集或SVM、帳戶才能存取SVM。

  設定Active Directory網域控制器存取

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 從功能性的版本起、您就可以開始使用ONTAP "用於nsswitch驗證的LDAP快速連結" 如果AD LDAP伺服器支援此功能、
- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  修改指派給系統管理員的角色

> 只有「SHU」和「ontapi」應用程式才支援AD群組帳戶存取。

步驟

1. 啟用AD使用者或群組管理員帳戶以存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod網域-role role -comment comment（安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱-applicationer應用程式-authmethod網域-role role）」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令可讓AD叢集管理員帳戶「DOMAIN1\guest1」（具有預先定義的「備份」角色）存取管理SVM「engCluster」（管理SVM）。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

下列命令可讓AD群組帳戶「DOMAIN1\adgroup」中的SVM系統管理員帳戶、使用預先定義的「vsadmin-volume」角色來存取SVM「engData」。

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

如果您尚未設定AD網域控制器對叢集或SVM的存取、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

設定Active Directory網域控制器存取

# 啟用LDAP或NIS帳戶存取

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓LDAP或NIS使用者帳戶能夠存取管理或資料SVM。如果您尚未設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 不支援群組帳戶。
- 您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、帳戶才能存取SVM。

  設定LDAP或NIS伺服器存取

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  修改指派給系統管理員的角色

- 從ONTAP 功能支援的版本為2、9.4開始、透過LDAP或NIS伺服器、遠端使用者可支援多因素驗證（MFA）。
- 從功能性的版本起、您就可以開始使用ONTAP "用於nsswitch驗證的LDAP快速連結" 如果LDAP伺服器支援。
- 由於已知的LDAP問題、您不應在LDAP使用者帳戶資訊的任何欄位中使用「：」（結腸）字元（例如、「gecos」、「userPassword」等）。否則、該使用者的查詢作業將會失敗。

步驟

1. 啟用LDAP或NIS使用者或群組帳戶以存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_name -application-authmethod nsswitch -role角色-註解註解-is-ns/switch-group yes」不適用[-is-ldAP-fastbindtrue]

如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

"建立或修改登入帳戶"

下列命令可讓LDAP或NIS叢集管理員帳戶「guest2」使用預先定義的「備份」角色來存取管理SVM「engCluster」。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. 為LDAP或NIS使用者啟用MFA登入：

   「安全登入修改-user-or group名稱rem_usr1 -applicationssh -imite-method nsswitch -role admin -ns/switch -group no -secret-imite-method publickey」

   驗證方法可指定為「publickey」、第二種驗證方法則指定為「nsswitch」。

   下列範例顯示正在啟用MFA驗證：

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

如果您尚未設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、則必須先設定、帳戶才能存取SVM。

設定LDAP或NIS伺服器存取

# 設定SAML驗證

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以設定網路服務的安全聲明標記語言（SAML）驗證。設定並啟用SAML驗證時、使用者會由外部身分識別供應商（IDP）進行驗證、而非由Active Directory和LDAP等目錄服務供應商進行驗證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定SAML驗證的IDP。
- 您必須擁有IDP URI。

關於這項工作

- SAML驗證僅適用於「http」和「ontapi」應用程式。

  下列網路服務使用「http」和「ontapi」應用程式：服務處理器基礎架構、ONTAP 介紹API或系統管理員。

- SAML驗證僅適用於存取管理SVM。

步驟

1. 建立SAML組態、ONTAP 以便讓整個程序能夠存取IDP中繼資料：

   「安全性SAML-sp create -IDM-URI IDP -uri -sp-host ONTAP_host_name」

   「IDP開放給我們」是IDP主機的FTP或HTTP位址、可從其中下載IDP中繼資料。

   「ONTAP_HOST_NAME」是SAML服務供應商主機的主機名稱或IP位址、在此例中是ONTAP 指支援系統。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。

   您可以選擇性地提供ONTAP 伺服器的驗證資訊。根據預設ONTAP 、會使用「驗證」Web伺服器憑證資訊。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   畫面ONTAP 會顯示存取主機中繼資料的URL。

2. 在IDP主機上、使用ONTAP 不受支援的中繼資料來設定IDP。

   如需設定IDP的詳細資訊、請參閱IDP文件。

3. 啟用SAML組態：

   「安全性SAML-sp modify -is啟用true」

   任何存取「http」或「ontapi」應用程式的現有使用者、都會自動設定為SAML驗證。

4. 如果您想要在設定SAML之後、為「http」或「ontapi」應用程式建立使用者、請將SAML指定為新使用者的驗證方法。

   a. 使用SAML驗證建立新使用者的登入方法：「安全登入建立-使用者或群組名稱使用者名稱-應用程式[http | ontapi]-驗證方法SAML -vserver Svm_name」

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

b. 確認已建立使用者項目：+「安全登入顯示」

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"指令ONTAP"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.