# 管理網域控制器連線
## ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/display-discovered-servers-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理網域控制器連線 . . . . . 1
顯示探索到的伺服器相關資訊 . . . . . 1
重設並重新探索伺服器 . . . . . 1
管理網域控制器探索 . . . . . 2
新增慣用的網域控制器 . . . . . 3
管理慣用網域控制器的命令 . . . . . 3
啟用與網域控制器的SMB2連線 . . . . . 4
啟用對網域控制器的加密連線 . . . . . 4

# 管理網域控制器連線

## 顯示探索到的伺服器相關資訊

您可以顯示CIFS伺服器上探索到的LDAP伺服器和網域控制器相關資訊。

步驟

1. 若要顯示與探索到的伺服器相關的資訊、請輸入下列命令：「vserver CIFS網域探索到的伺服器show」

下列範例顯示SVM VS1探索到的伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

重新設定及重新探索伺服器

停止或啟動CIFS伺服器

## 重設並重新探索伺服器

重設及重新探索CIFS伺服器上的伺服器、可讓CIFS伺服器捨棄有關LDAP伺服器和網域控制器的儲存資訊。在捨棄伺服器資訊之後、CIFS伺服器會重新取得這些外部伺服器的目前資訊。當連線的伺服器沒有適當回應時、此功能很有用。

步驟

1. 輸入下列命令：「vserver CIFS網域探索到伺服器重設伺服器-vserver *vserver_name*」
2. 顯示新重新探索之伺服器的相關資訊：「vserver CIFS網域探索到伺服器show -vserver *vserver_name*」

下列範例可重設及重新探索儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1的伺服器：

```
cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers reset-servers -vserver
vs1

cluster1::> vserver cifs domain discovered-servers show

Node: node1
Vserver: vs1

Domain Name     Type     Preference DC-Name     DC-Address    Status
--------------- -------- ---------- ----------- ------------- -------
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-LDAP  adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-1        1.1.3.4       OK
example.com     MS-DC    adequate   DC-2        1.1.3.5       OK
```

顯示已探索伺服器的相關資訊

停止或啟動CIFS伺服器

# 管理網域控制器探索

## 從ONTAP 功能更新9.3開始、您可以修改探索網域控制器（DC）的預設程序。如此一來、您就能將探索範圍限制在網站或偏好的DC資源池中、進而提升效能、端視環境而定。

根據預設、動態探索程序會探索所有可用的DC、包括任何慣用的DC、本機站台中的所有DC、以及所有遠端DC。此組態可能會導致驗證延遲、以及在特定環境中存取共用區。如果您已經決定要使用的DC資源池、或是遠端DC不足或無法存取、您可以變更探索方法。

在更新版本的發行版中、「CIFS網域探索到伺服器」命令的「探索模式」參數可讓您選取下列其中一個探索選項：ONTAP

- 探索網域中的所有DC。
- 只會探索本機站台中的DC。

  必須定義SMB伺服器的「預設站台」參數、才能使用此模式。

- 未執行伺服器探索、SMB伺服器組態僅取決於偏好的DC。

  若要使用此模式、您必須先定義SMB伺服器的慣用DC。

步驟

1. 指定所需的探索選項：「vserver CIFS網域探索伺服器探索模式修改-vserver *vserver_name*-mode｛all| site | none｝」

   "mod"參數的選項：

   - 全部

探索所有可用的DC（預設）。

- 《站點》

  將DC探索限制在您的站台上。

- 無

  僅使用偏好的DC、而不執行探索。

# 新增慣用的網域控制器

## 透過DNS自動探索網域控制器。ONTAP或者、您可以將一個或多個網域控制器新增至特定網域的慣用網域控制器清單。

如果指定網域的慣用網域控制器清單已經存在、則新清單會與現有清單合併。

步驟

1. 若要新增至慣用網域控制器清單、請輸入下列命令：「vserver CIFS網域peter-DC add -vserver _vserver_name_-domain_dema_name_-peter-DC ip_address,...」

   -`-vserver *vserver_name*'指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

   -`-domain_name_'指定指定網域控制站所屬網域的完整Active Directory名稱。

   首選的DC *ip_address*'、…會依喜好設定的順序、將偏好的網域控制器的一個或多個IP位址指定為以逗號分隔的清單。

下列命令會將網域控制器172.17.102.25和172.17.102.24新增至SVM VS1上的SMB伺服器用來管理cifs.lab.example.com網域外部存取的慣用網域控制器清單。

```
cluster1::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

管理慣用網域控制器的命令

# 管理慣用網域控制器的命令

## 您需要知道用於新增、顯示及移除慣用網域控制器的命令。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 新增慣用的網域控制器 | 「Vserver CIFS網域preferred DC add」 |
| 顯示慣用的網域控制器 | 「Vserver CIFS網域慣用DC show」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 移除慣用的網域控制器 | 「Vserver CIFS網域慣用-DC移除」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

新增慣用的網域控制器

# 啟用與網域控制器的SMB2連線

## 從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能支援使用SMB 2.0版連線至網域控制器。如果您已在網域控制器上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從功能9.2開始ONTAP 、預設會啟用SMB2。

「shMB2-enable-to-DC-connections」命令選項可讓您使用ONTAP 的版本顯示系統預設值。系統預設ONTAP 值為支援SMB 1.0、而SMB 2.0則停用。系統預設ONTAP 為適用於SMB 1.0的系統預設值為啟用、並啟用SMB 2.0。如果網域控制器一開始無法協調SMB 2.0、則會使用SMB 1.0。

SMB 1.0可從ONTAP 功能區停用至網域控制器。在支援功能9.1中ONTAP 、如果SMB 1.0已停用、則必須啟用SMB 2.0才能與網域控制器通訊。

> 如果將「-SMB1-enabled for DC-connections」設為「假」、而「-SMB1-enabled」設為「真」、ONTAP 則不允許SMB 1.0連線做為用戶端、但仍接受傳入SMB 1.0連線做為伺服器。請參閱本指南中的主題_啟用和停用SMB版本_。

步驟

1. 在變更SMB安全性設定之前、請先確認已啟用哪些SMB版本：「vserver CIFS安全性顯示」
2. 向下捲動清單以查看SMB版本。
3. 使用「shMB2-enable-to-DC-connections」選項執行適當的命令。

| 如果您想要**SMB2**為... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 已啟用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -smb2-enable-for-DC-connections true」 |
| 已停用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -smb2-enable-for-DC-connections fals' |

支援的SMB版本與功能

# 啟用對網域控制器的加密連線

## 從ONTAP 功能表9.8開始、您可以指定要加密網域控制器的連線。

當「-required for DC-connection」（需要加密以進行DC連線）選項設為「true」時、系統需要加密網域控制器（DC）通訊、預設值為「假」ONTAP 。設定此選項時、只有SMb3傳輸協定會用於ONTAP-DC連線、因為只

有SMb3才支援加密。

如果需要加密的DC通訊、則會忽略「-smb2啟用的DC連線」選項、因為ONTAP 僅需協商SMB3連線。如果DC不支援SMB3和加密、ONTAP 則無法與之連線。

步驟

1. 啟用與DC的加密通訊：「vserver CIFS安全性修改-vserver *Svm_name*-Encryption-required for DC-connection true」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。