# 管理主目錄
## ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/dynamic-home-directories-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理主目錄 . . . . . 1
如何啟用動態主目錄ONTAP . . . . . 1
主目錄共用 . . . . . 2
新增主目錄搜尋路徑 . . . . . 4
使用%w和%d變數建立主目錄組態 . . . . . 5
使用%u變數設定主目錄 . . . . . 7
其他主目錄組態 . . . . . 11
用於管理搜尋路徑的命令 . . . . . 11
顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊 . . . . . 12
管理使用者主目錄的存取能力 . . . . . 12

# 管理主目錄

## 如何啟用動態主目錄ONTAP

利用支援支援的主目錄、您可以根據連線的使用者及一組變數、設定對應至不同目錄的SMB共用區。ONTAP您可以使用幾個主目錄參數來設定一個共用區、以定義使用者在入口點（共享區）和主目錄（SVM上的目錄）之間的關係、而非為每個使用者建立個別的共用區。

以訪客使用者身分登入的使用者沒有主目錄、也無法存取其他使用者的主目錄。有四個變數可決定使用者如何對應至目錄：

- 共享名稱

  這是您建立的共用名稱、使用者可連線至該共用。您必須設定此共用的主目錄屬性。

  共用名稱可以使用下列動態名稱：

  - 「%w」（使用者的Windows使用者名稱）
  - 「%d」（使用者的Windows網域名稱）
  - 「%u」（使用者對應的UNIX使用者名稱）若要使所有主目錄的共用名稱都是唯一的、共用名稱必須包含「%w」或「%u」變數。共享區名稱可以同時包含「%d」和「%w」變數（例如、「%d」/「%w」）、或是共享區名稱可以包含靜態部分和變數部分（例如、home_`%w）。

- 共享路徑

  這是由共用定義的相對路徑、因此會與其中一個共用名稱相關聯、並附加到每個搜尋路徑、以從SVM根目錄產生使用者的完整主目錄路徑。它可以是靜態的（例如「主頁」）、動態的（例如「%w」）、或是兩者的組合（例如「eng/%w」）。

- 搜尋路徑

  這是從SVM根目錄開始的一組絕對路徑、您可以指定這些路徑來引導ONTAP 針對主目錄進行搜尋。您可以使用「vserver CIFS主目錄search-path add」命令來指定一或多個搜尋路徑。如果您指定多個搜尋路徑、ONTAP 則在找到有效路徑之前、將會依照指定的順序嘗試這些路徑。

- 目錄

  這是您為使用者建立的使用者主目錄。目錄名稱通常是使用者的名稱。您必須在搜尋路徑所定義的其中一個目錄中建立主目錄。

舉例來說、請考慮下列設定：

- 使用者：John Smith
- 使用者網域：Acme
- 使用者名稱：jsmith
- SVM名稱：VS1

- 主目錄共用名稱#1：home_``%w`-共用路徑：`%w'
- 主目錄共用名稱#2：`%w'`–共用路徑：%d/%w'
- 搜尋路徑1：「/vol0home/home/home/」
- 搜尋路徑2：「/vol1home/home/home/」
- 搜尋路徑3：「/vol2home/home/」
- 主目錄：「/vol1home/home/jsmith」

案例1：使用者連線至「\VS1\home_jsmith」。這會比對第一個主目錄共用名稱、並產生相對路徑「jsmith」。目前，通過按順序檢查每個搜索路徑來搜索名爲"jsmith"的目錄：ONTAP

- 不存在/vol0home/home/jsmith；請移至搜尋路徑#2。
- 由於存在/vol1home/home/jsmith、因此不會檢查搜尋路徑#3、使用者現在已連線至他的主目錄。

案例2：使用者連線至「\VS1\jsmith」。這會比對第二個主目錄共用名稱、並產生相對路徑「Acme/jsmith」。現在，通過按順序檢查每個查找路徑來搜索名爲"Acme/jsmith"的目錄：ONTAP

- 不存在/vol0home/home/Acme/jsmith；請移至搜尋路徑#2。
- 不存在vol1home/home/Acme/jsmith；請移至搜尋路徑#3。
- 不存在/vol2home/home/Acme/jsmith；主目錄不存在；因此連線失敗。

# 主目錄共用

## 新增主目錄共用區

## 如果您想要使用SMB主目錄功能、則必須將至少一個共用新增至共用內容中包含的主目錄內容。

您可以使用「vserver CIFS共用create」命令、在建立共用時建立主目錄共用區、也可以使用「vserver CIFS共用modify」命令、隨時將現有的共用區變更為主目錄共用區。

若要建立主目錄共用區、您必須在建立或修改共用區時、在「-share-properties」選項中加入「HomeDirectory」值。您可以使用使用者連線至其主目錄時動態擴充的變數來指定共用名稱和共用路徑。您可以在路徑中使用的可用變數分別是對應於Windows使用者名稱、網域和對應UNIX使用者名稱的「%w'、「%d」和「%u」。

步驟

1. 新增主目錄共用：+「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties HomeDirectory（、…）」

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名_share-name_`指定主目錄共享名。

   除了包含其中一個必要的變數之外、如果共用名稱包含文字字串「%w」、「%u」或「%d」、您必須在文字字串前面加上%（%）字元、以避免ONTAP 將文字字串視為變數（例如、「%w」）。

- 共用名稱必須包含「%w」或「%u」變數。
- 共享區名稱還可包含「%d」變數（例如、「%d」/「%w」）、或是共享區名稱中的靜態部分（例如、home1_`%w）。
- 如果系統管理員使用該共用區來連線至其他使用者的主目錄、或是允許使用者連線至其他使用者的主目錄、則動態共用名稱模式的前面必須有一個字首符號（~）。

  使用「vserver CIFS主目錄修改」來啟用此存取、方法是將「-is home-dirs-access-for admin-enabl用量」選項設為「true」（真）、或是將進階選項「is home-dirs-access-for public-enabling」設為「true」。

"path"（路徑）指定主目錄的相對路徑。

共享屬性HomeDirectory（、...）指定該共享的共享屬性。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

1. 使用「vserver CIFS shareshow」命令、確認您已成功新增主目錄共用。

下列命令會建立名為「%w」的主目錄共用區。除了設定「HomeDirectory」共用屬性之外、還會設定「oplocks」、「可瀏覽的」和「changengeneifeing」共用屬性。

此範例不會顯示SVM上所有共用的輸出。輸出被截短。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

新增主目錄搜尋路徑

使用自動節點參照的需求與準則

管理使用者主目錄的存取能力

## 主目錄共用需要唯一的使用者名稱

使用「%w」（Windows使用者名稱）或「%u」（UNIX使用者名稱）變數來建立主目錄共用時、請小心指派獨特的使用者名稱、以動態產生共用。共用名稱會對應至您的使用者名稱。

靜態共用區名稱和使用者名稱相同時、可能會發生兩個問題：

- 當使用者使用「net view」命令列出叢集上的共用時、會顯示兩個具有相同使用者名稱的共用區。
- 當使用者連線至該共用名稱時、該使用者一律會連線至靜態共用區、而且無法以相同名稱存取主目錄共用區。

例如、有一個名稱為「管理員」的共用區、您有一個「管理員」Windows使用者名稱。如果您建立主目錄共用並連線至該共用區、就會連線至「管理員」靜態共用區、而非「管理員」主目錄共用區。

您可以依照下列任一步驟、以重複的共用名稱來解決此問題：

- 重新命名靜態共用、使其不再與使用者的主目錄共用發生衝突。
- 為使用者提供新的使用者名稱、使其不再與靜態共用名稱衝突。
- 使用靜態名稱（如「home'」）建立CIFS主目錄共用、而非使用「%w」參數、以避免與共用名稱發生衝突。

### 升級後靜態主目錄共用名稱會發生什麼變化

### 主目錄共用名稱必須包含「%w」或「%u」動態變數。您應該瞭ONTAP 解現有靜態主目錄共用名稱在升級至更新需求的版本的版本時、會發生什麼變化。

如果您的主目錄組態包含靜態共用名稱、而且您升級到ONTAP 了某個版本、靜態主目錄共用名稱將不會變更、而且仍然有效。不過、您無法建立任何不包含「%w」或「%u」變數的新主目錄共用。

使用者的主目錄共用名稱必須包含其中一個變數、才能確保主目錄組態中的每個共用名稱都是唯一的。如果需要、您可以將靜態主目錄共用名稱變更為包含「%w」或「%u」變數的名稱。

## 新增主目錄搜尋路徑

### 如果您想要使用ONTAP 支援功能的SMB主目錄、您必須至少新增一個主目錄搜尋路徑。

您可以使用「vserver CIFS主目錄search-path add」命令來新增主目錄搜尋路徑。

在命令執行期間、「vserver CIFS home-directorysearch-path add」命令會檢查在「-path」選項中指定的路徑。如果指定的路徑不存在、命令會產生訊息、提示您是否要繼續。您選擇「y」或「n」。如果您選擇「y」繼續、ONTAP 則會建立搜尋路徑。不過、您必須先建立目錄結構、才能在主目錄組態中使用搜尋路徑。如果您選擇不繼續、則命令會失敗；不會建立搜尋路徑。然後您可以建立路徑目錄結構、然後重新執行「vserver CIFS主目錄search-path add」命令。

步驟

1. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」
2. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。

以下範例將路徑「/hhome1」新增至SVM VS1的主目錄組態。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

vs1::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

下列範例嘗試將路徑「/Home2」新增至SVM VS1的主目錄組態。路徑不存在。您可以選擇不繼續。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
         belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
```

新增主目錄共用

# 使用%w和%d變數建立主目錄組態

您可以使用「%w」和「%d」變數來建立主目錄組態。然後使用者可以使用動態建立的共用區連線到他們的主共用區。

步驟

1. 建立qtree以包含使用者的主目錄：「Volume qtree create -vserver vserver_name -qtree路徑qtree路徑」
2. 驗證qtree是否使用正確的安全樣式：「Volume qtree show」
3. 如果qtree未使用所需的安全樣式、請使用「volume qtree Security」命令變更安全樣式。
4. 新增主目錄共用區：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver -share-name %w -path %d/%w -share -properties HomeDirectory（、...\]）

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名`%w’指定主目錄共享名。當每位使用者連線至其主目錄時、系統會動態建立共用名稱。ONTAP共用名稱的格式為_windows_user_name_。

   「-path」、「%d/%w」指定主目錄的相對路徑。當每個使用者連線至其主目錄時、會動態建立相對路徑、其格式為_domain/windows_user_name_。

   共享屬性HomeDirectory（、...）+（）指定該共享的共享屬性。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

5. 使用「vserver CIFS share show」命令確認共用區的組態符合所需。
6. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」

-`-vserver *vserver-name*'指定要在其中新增搜尋路徑的CIFS型SVM。

-`-path *path*'指定搜尋路徑的絕對目錄路徑。

7. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。
8. 對於擁有主目錄的使用者、請在qtree或指定包含主目錄的磁碟區中建立對應的目錄。

   例如、如果您建立的qtree路徑為「/vol/vol1/users'」、而您要建立的目錄為mydomain\user1、您就會建立一個路徑如下的目錄：「/vol/vol1/users/mydomain/user1」。

   如果您建立的磁碟區名稱為「home1」、安裝於「/home1」、您可以建立一個路徑如下的目錄：「/home1/mydomain/user1」。

9. 確認使用者可以透過對應磁碟機或使用UNC路徑連線、成功連線至主共用區。

   例如、如果使用者mydomain\user1想要連線到在步驟8中建立的SVM VS1目錄、則user1會使用UNC路徑「\VS1\user1」連線。

下列範例中的命令會以下列設定建立主目錄組態：

- 共享區名稱為%W.
- 相對主目錄路徑為%d/%w
- 用於包含主目錄的搜尋路徑「/hhome1」是設定為NTFS安全樣式的磁碟區。
- 組態是在SVM VS1上建立。

當使用者從Windows主機存取其主目錄時、您可以使用此類型的主目錄組態。當使用者從Windows和UNIX主機存取其主目錄時、您也可以使用此類組態、而檔案系統管理員則使用Windows型使用者和群組來控制對檔案系統的存取。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path
%d/%w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %w

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %d/%w
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

使用%u變數設定主目錄

其他主目錄組態

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

# 使用%u變數設定主目錄

您可以建立主目錄組態、使用'%w'變數來指定共用名稱、但您可以使用'%u'變數來指定主目錄共用的相對路徑。然後使用者可以使用使用Windows使用者名稱所建立的動態共用來連線到他們的主共用區、而不需要知道主目錄的實際名稱或路徑。

步驟

1. 建立qtree以包含使用者的主目錄：「Volume qtree create -vserver vserver_name -qtree路徑qtree路徑」

2. 驗證qtree是否使用正確的安全樣式：「Volume qtree show」
3. 如果qtree未使用所需的安全樣式、請使用「volume qtree Security」命令變更安全樣式。
4. 新增主目錄共用：`vserver CIFS共用區create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties HomeDirectory、...]`

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型儲存虛擬機器（SVM）。

   共享名`%w'指定主目錄共享名。當每個使用者連線至其主目錄時、就會動態建立共用名稱、格式為_windows_user_name_。

   > 您也可以將'%u'變數用於'-share-name'選項。這會建立使用對應UNIX使用者名稱的相對共用路徑。

   「-path」、「%u」指定主目錄的相對路徑。當每個使用者連線至其主目錄時、會動態建立相對路徑、其格式為_Mapped_UNIX/user_name_。

   > 此選項的值也可以包含靜態元素。例如、「eng/%u」。

   share-properties'、HomeDirectory、[...]'指定該共用的共用內容。您必須指定「HomeDirectory」值。您可以使用以逗號分隔的清單來指定其他共用屬性。

5. 使用「vserver CIFS share show」命令確認共用區的組態符合所需。
6. 新增主目錄搜尋路徑：「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add -vserver vserver -path path」

   vserver的「vserver」指定要新增搜尋路徑的CIFS型SVM。

   "path"（路徑）指定搜尋路徑的絕對目錄路徑。

7. 使用「vserver CIFS主目錄search-path show」命令、確認您已成功新增搜尋路徑。
8. 如果UNIX使用者不存在、請使用「vserver services unix-usercreate」命令建立UNIX使用者。

   > 對應Windows使用者名稱的UNIX使用者名稱必須存在、才能對應使用者。

9. 使用下列命令建立Windows使用者與UNIX使用者的名稱對應：「vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction win-UNIX -priority integerity -tPatterns_user_name -replacement unix_user_name'

   > 如果已存在將Windows使用者對應至UNIX使用者的名稱對應、則不必執行對應步驟。

   Windows使用者名稱會對應至對應的UNIX使用者名稱。當Windows使用者連線至其主目錄共用時、他們會連線至動態建立的主目錄、其中共用名稱對應於Windows使用者名稱、但不知道該目錄名稱對應於UNIX使用者名稱。

10. 對於擁有主目錄的使用者、請在qtree或指定包含主目錄的磁碟區中建立對應的目錄。

    例如、如果您建立的qtree路徑為「/vol/vol1/users'」、且您要建立目錄為「unixuser1」之使用者的對應UNIX使用者名稱為「unixuser1」、您就會建立一個路徑如下的目錄：「/vol/vol1/users/unixuser1」。

    如果您建立的磁碟區名稱為「home1」、安裝於「/hhome1」、您可以建立一個路徑如下的目錄

：「/hhome1/unixuser1」。

11. 確認使用者可以透過對應磁碟機或使用UNC路徑連線、成功連線至主共用區。

    例如、如果使用者mydomain\user1對應到UNIX使用者unixuser1、並想要連線到在步驟10中建立的SVM VS1目錄、則使用者1會使用UNC路徑「\VS1\user1」連線。

下列範例中的命令會以下列設定建立主目錄組態：

- 共享區名稱為%W.
- 相對主目錄路徑為%u
- 用於包含主目錄的搜尋路徑「/hhome1」是設定為UNIX安全性樣式的Volume。
- 組態是在SVM VS1上建立。

當使用者從Windows主機或Windows和UNIX主機存取其主目錄時、您可以使用此類型的主目錄組態、而檔案系統管理員則使用UNIX使用者和群組來控制檔案系統的存取。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %u
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1

cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1

cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver        Direction Position
-------------- --------- --------
vs1            win-unix  5        Pattern: user1
                                Replacement: unixuser1
```

使用%w和%d變數建立主目錄組態

其他主目錄組態

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

# 其他主目錄組態

## 您可以使用「%w」、「%d」及「%u」變數來建立其他主目錄組態、以便自訂主目錄組態以滿足您的需求。

您可以使用共用名稱和搜尋路徑中的變數和靜態字串組合、來建立許多主目錄組態。下表提供一些範例、說明如何建立不同的主目錄組態：

| 當`**/vol1/use**’包含主目錄時建立的路徑... | 共用命令... |
|---|---|
| 可建立共用路徑：「\VS1\~win_username'、將使用者導向至「/vol1/user/win_username'」 | 「Vserver CIFS共用區create -share-name ~%w -path %w -share-properties oplocks、可瀏覽的、changenotifeing、HomeDirectory」 |
| 可建立共用路徑：「\VS1\win_username'」、將使用者導向「/vol1/user/domain/win_username'」 | 「Vserver CIFS共用區create -share-name %w -path %d/%w -share-properties oplocks、可瀏覽、changenotifeing、HomeDirectory」 |
| 可建立共用路徑：「\VS1\win_username'」、將使用者導向至「/vol1/user/unix使用者名稱」 | 「Vserver CIFS共用區create -share-name %w -path %u -share-properties oplocks、可瀏覽、changengenotifeing、HomeDirectory」 |
| 可建立共用路徑：「\VS1_UNIX/USERNAME」、將使用者導向至「/vol1/user/UNIX/USERNAME」 | 「Vserver CIFS共用區create -share-name %u -path %u -share-properties oplocks、可瀏覽、changengenotifeing、HomeDirectory」 |

# 用於管理搜尋路徑的命令

## 針對ONTAP SMB主目錄組態、有特定的支援功能可用來管理搜尋路徑。例如、您可以使用命令來新增、移除及顯示搜尋路徑的相關資訊。還有一個命令可用來變更搜尋路徑順序。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 新增搜尋路徑 | 「vserver CIFS主目錄搜尋路徑add」 |
| 顯示搜尋路徑 | 「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑show」 |
| 變更搜尋路徑順序 | 「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑重新排序」 |
| 移除搜尋路徑 | 「Vserver CIFS主目錄搜尋路徑移除」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

# 顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上顯示SMB使用者的主目錄路徑、如果您已設定多個CIFS主目錄路徑、而且想要查看哪個路徑包含使用者的主目錄、就可以使用該路徑。

步驟

1. 使用「vserver CIFS主目錄show-user'」命令來顯示主目錄路徑。

   「Vserver CIFS主目錄show-user-vserver VS1 -usernameuser1」

```
Vserver      User                  Home Dir Path
-----------  -------------------   -----------------------
vs1          user1                 /home/user1
```

管理使用者主目錄的存取能力

# 管理使用者主目錄的存取能力

根據預設、使用者的主目錄只能由該使用者存取。如果共用區的動態名稱前面有一個波狀符號（｛cilde｝）、您可以啟用或停用Windows系統管理員或任何其他使用者對使用者主目錄的存取（公共存取）。

儲存虛擬機器（SVM）上的主目錄共用必須以動態共用名稱進行設定、並在名稱前面加上一個波狀符號（｛波狀符號｝）。下列案例說明共用命名需求：

| 主目錄共用名稱 | 連線至共用區的命令範例 |
|---|---|
| ｛tilde｝%d｛tilde｝%w | 「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IP位址｛反斜槓｝｛tilde｝網域｛tilde｝使用者/ u：認證」 |
| ｛tilde｝%w | 「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IPaddress｛反斜槓｝｛tilde｝user/u:bonations' |
| ｛tilde｝abc｛tilde｝%w | 「net use *｛反斜槓｝｛反斜槓｝IPaddress｛反斜槓｝abc｛tilde｝user/u:bonations' |

步驟

1. 執行適當的行動：

| 如果您要啟用或停用存取使用者主目錄的權限、以便... | 輸入下列項目... |
|---|---|
| Windows系統管理員 | 「vserver CIFS主目錄修改-vserver *vserver_name*-is主目錄存取-for-admin-enabled_｛true｛vbar｝假｝」預設值為「true」。 |

| 如果您要啟用或停用存取使用者主目錄的權限、以便... | 輸入下列項目... |
| --- | --- |
| 任何使用者（公共存取） | a. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」<br>b. 啟用或停用存取：「vserver CIFS主目錄修改 -vserver *vserver_name*-is-home-dirs-access-for -public-enabled｛true |

下列範例可讓使用者公開存取其主目錄：「設為進階權限」「vserver CIFS主目錄修改-vserver VS1 -is主目錄-dirs-access-for public-enabledtrue」+「設為權限管理」

顯示SMB使用者主目錄路徑的相關資訊

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.