# 啟用NAS儲存設備

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟用NAS儲存設備 . . . . . 1
使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備 . . . . . 1
使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備 . . . . . 1
使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備 . . . . . 2

# 啟用NAS儲存設備

## 使用NFS為Linux伺服器啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、以啟用NFS伺服器、將資料提供給Linux用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。




步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、選取儲存虛擬機器的根磁碟區（預設為_volume名稱__root）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= UNIX唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
4. 視需要設定名稱服務。
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、選取儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下「適用」 ⚙ LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在「名稱服務交換器」方塊中。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。

## 使用SMB為Windows伺服器啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、以啟用SMB伺服器、將資料提供給Windows用戶端。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。




步驟

1. 在現有VM上啟用SMB：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 低於* SMB *。
2. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= SMB
      - 存取詳細資料= NTFS唯讀
3. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. 切換到DNS伺服器、然後對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
      - 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。
4. 視需要設定名稱服務
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* LDAP*或* NIS *下。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。
5. 如有必要、請設定Kerberos：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、然後按一下「設定」。
   b. 按一下 → 在「* Kerberos 」下、然後按一下「 Add *」。

# 使用NFS和SMB同時為Windows和Linux啟用NAS儲存設備

修改儲存VM、讓NFS和SMB伺服器能夠為Linux和Windows用戶端提供資料。

此程序可啟用現有的儲存VM。假設您的環境中所需的任何驗證或安全服務都有組態詳細資料可供使用。



步驟

1. 在現有VM上啟用NFS：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 在* NFS*下。
2. 在現有VM上啟用SMB：按一下 ⚙ 低於* SMB *。
3. 開啟儲存VM根磁碟區的匯出原則：
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、選取儲存VM的根磁碟區（預設為_volume名稱_root_）、然後按一下「匯出原則」下顯示的原則。
   b. 按一下「新增」以新增規則。
      - 用戶端規格= 0.00.0.0/0
      - 存取傳輸協定= NFS
      - 存取詳細資料= NFS唯讀
4. 設定DNS進行主機名稱解析：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 在* DNS *下。
   b. DNS組態完成後、切換至DNS伺服器並對應SMB伺服器。
      - 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTTR-指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料網路介面的IP位址。
      - 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料網路介面的IP位址。
5. 視需要設定名稱服務：
   a. 按一下「儲存設備>儲存虛擬機器」、選取儲存虛擬機器、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 適用於LDAP或NIS。
   b. 在名稱服務交換器檔案中加入任何變更：按一下 ✎ 在*名稱服務交換器*下。
6. 如有必要、請設定Kerberos：按一下 → 在Kerberos方塊中、然後按一下*「Add*（新增*）」。
7. 如有需要、請對應UNIX和Windows使用者名稱：按一下 → 在「名稱對應」下、然後按一下「新增」。

   只有當您的網站有Windows和UNIX使用者帳戶並未隱含對應時、才應使用此程序、亦即每個Windows使用者名稱的小寫版本都與UNIX使用者名稱相符時。此程序可使用LDAP、NIS或本機使用者來完成。如果您有兩組使用者不相符、則應設定名稱對應。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。