# 在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-default-unix-user-task.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應 . . . . . 1
設定預設UNIX使用者 . . . . . 1
設定來賓UNIX使用者 . . . . . 2
將系統管理員群組對應至root . . . . . 3

# 在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應

## 設定預設UNIX使用者

### 您可以將預設UNIX使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX和Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設的UNIX使用者。

根據預設、預設UNIX使用者的名稱為「'pcuser'」、這表示預設會啟用使用者對應至預設UNIX使用者的功能。您可以指定其他名稱作為預設UNIX使用者。您指定的名稱必須存在於為儲存虛擬機器（SVM）設定的名稱服務資料庫中。如果此選項設為null字串、則無人能以UNIX預設使用者的身分存取CIFS伺服器。也就是、每位使用者必須在密碼資料庫中擁有帳戶、才能存取CIFS伺服器。

使用者若要使用預設UNIX使用者帳戶連線至CIFS伺服器、必須符合下列先決條件：

- 使用者已通過驗證。
- 使用者位於CIFS伺服器的本機Windows使用者資料庫、CIFS伺服器的主網域或信任的網域（如果CIFS伺服器上已啟用多網域名稱對應搜尋）中。
- 使用者名稱未明確對應至null字串。

步驟

1. 設定預設UNIX使用者：

| 如果您想... | 輸入... |
|---|---|
| 使用預設的UNIX使用者「'pcuser'」 | 「Vserver CIFS選項修改-default-unix-userpcuser' |
| 使用另一個UNIX使用者帳戶做為預設使用者 | 「Vserver CIFS選項修改-default-unix -user_user_name_」 |
| 停用預設UNIX使用者 | 「Vserver CIFS選項修改-default-unix-user」 |

   「Vserver CIFS選項修改-default-unix-userpcuser'

2. 確認預設UNIX使用者設定正確：「vserver CIFS選項顯示-vserver *vserver_name*」

   在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver VS1」

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

# 設定來賓UNIX使用者

設定來賓UNIX使用者選項表示從不受信任網域登入的使用者會對應到來賓UNIX使用者、並可連線到CIFS伺服器。或者、如果您想要驗證來自不受信任網域的使用者、則不應該設定來賓UNIX使用者。預設值是不允許來自不受信任網域的使用者連線至CIFS伺服器（未設定來賓UNIX帳戶）。

設定來賓UNIX帳戶時、請謹記下列事項：

- 如果CIFS伺服器無法針對主網域或信任的網域或本機資料庫的網域控制器驗證使用者、且已啟用此選項、則CIFS伺服器會將使用者視為來賓使用者、並將使用者對應至指定的UNIX使用者。
- 如果此選項設為null字串、則停用來賓UNIX使用者。
- 您必須建立UNIX使用者、才能在其中一個儲存虛擬機器（SVM）名稱服務資料庫中做為來賓UNIX使用者。
- 以訪客使用者身分登入的使用者會自動成為CIFS伺服器上BUILTIN\訪 客群組的成員。
- 「homdirs-public」選項僅適用於已驗證的使用者。以來賓使用者身分登入的使用者沒有主目錄、因此無法存取其他使用者的主目錄。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要... | 輸入... |
|---|---|
| 設定來賓UNIX使用者 | 「Vserver CIFS選項會修改-guest-unix -user_unix_name_」 |
| 停用來賓UNIX使用者 | 「Vserver CIFS選項修改-guest-unix-user」 |

   「Vserver CIFS選項修改-guest-unix-userpcpuser'

2. 確認已正確設定來賓UNIX使用者：「vserver CIFS選項顯示-vserver *vserver_name*」

   在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver VS1」

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

# 將系統管理員群組對應至root

## 如果您的環境中只有CIFS用戶端、且儲存虛擬機器（SVM）設定為多重傳輸協定儲存系統、則您必須擁有至少一個具有root權限的Windows帳戶、才能存取SVM上的檔案； 否則、您將無法管理SVM、因為您沒有足夠的使用者權限。

不過、如果您的儲存系統設定為僅限NTFS、則「/etc/」目錄會有檔案層級的ACL、讓系統管理員群組能夠存取ONTAP 還原組態檔。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 設定CIFS伺服器選項、將系統管理員群組適當對應至root：

| 如果您想要... | 然後... |
|---|---|
| 將系統管理員群組成員對應至root | 「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-users-Mapped to root enabled true」（Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-users-Mapped to root）管理員群組中的所有帳戶都會被視為root（即使您沒有將帳戶對應至root的/etc/usermap.cfg/）項目）。如果您使用屬於系統管理員群組的帳戶來建立檔案、則當您從UNIX用戶端檢視檔案時、檔案將由root擁有。 |
| 停用將系統管理員群組成員對應至root | 「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is -admin-user-Mapped to root enabled假帳戶」（在系統管理員群組中）、不再對應至root。您只能明確地將單一使用者對應至root。 |

3. 確認選項已設定為所需的值：「vserver CIFS options show -vserver *vserver_name*」
4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.