設定啟用了BranchCache的SMB共用區

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-branchcache-enabled-shares-concept.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定啟用了BranchCache的SMB共用區 1
設定已啟用BranchCache的SMB共用區總覽 1
建立啟用BranchCache的SMB共用區 1
在現有的SMB共用區上啟用BranchCache 2

設定啟用了BranchCache的SMB共用區

設定已啟用BranchCache的SMB共用區總覽

在SMB伺服器和分公司設定了BranchCache之後、您可以在SMB共用區上啟用內含您要允許分公司用戶端快取內容的BranchCache。

您可以在SMB伺服器上的所有SMB共用區上啟用「BranchCache快取」、或是以每個共用區為基礎來啟用「BranchCache快取」。

- 如果您以每共用區為基礎來啟用BranchCache、您可以在建立共用區或修改現有共用區時啟用BranchCache。

  如果您啟用現有SMB共用區的快取、ONTAP 只要您在該共用區上啟用了「BranchCache」、就會立即開始運算雜湊、並將中繼資料傳送給要求內容的用戶端。

- 如果隨後在該共用區上啟用了BranchCache、則任何與共用區有SMB連線的用戶端都不會獲得BranchCache支援。

  此版本可在SMB工作階段設定時、針對共用區通告BranchCache支援。ONTAP啟用了BranchCache之後、已建立工作階段的用戶端必須中斷連線並重新連線、才能使用此共用區的快取內容。

> ⓘ 如果SMB共用區上的BranchCache後來停用、ONTAP 則停止傳送中繼資料給要求的用戶端。需要資料的用戶端會直接從內容伺服器（SMB伺服器）擷取資料。

建立啟用BranchCache的SMB共用區

建立共用區時、您可以設定「BranchCache」共用區內容、在SMB共用區上啟用「BranchCache」。

關於這項工作

- 如果在SMB共用區上啟用了BranchCache、則共用區必須將離線檔案組態設定為手動快取。

  這是您建立共用時的預設設定。

- 您也可以在建立啟用了BranchCache的共用時指定其他選用的共用參數。
- 即使儲存虛擬機器（SVM）上未設定及啟用BranchCache、您仍可在共用區上設定「BranchCache」（BranchCache）屬性。

  不過、如果您想要共用區提供快取內容、則必須在SVM上設定及啟用BranchCache。

- 由於使用「-share-properties」參數時、沒有套用到共用區的預設共用屬性、因此除了使用以逗號分隔的清單來指定「BranchCache」共用屬性之外、您還必須指定要套用到共用區的所有其他共用屬性。
- 如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS共用create」命令的手冊頁。

步驟

1. 建立啟用了BranchCache的SMB共用區：+「vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share

-name *share_name*-path *path*-share-properties BranchCache、…]

2. 使用「vserver CIFS共用show」命令、確認在SMB共用區上設定了「BranchCache共用區」屬性。

下列命令會在SVM VS1上建立一個名為「dATA」的啟用了BranchCache的SMB共用區、路徑為「/data」。根據預設、離線檔案設定設為「手動」：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path
/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data
                      Vserver: vs1
                        Share: data
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data
             Share Properties: branchcache
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: data
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

在單一SMB共用區上停用BranchCache

在現有的SMB共用區上啟用BranchCache

您可以將「BranchCache」共用內容新增至現有的共用內容清單、以在現有的SMB共用區上啟用「BranchCache」。

關於這項工作

- 如果在SMB共用區上啟用了BranchCache、則共用區必須將離線檔案組態設定為手動快取。

  如果現有共用的離線檔案設定未設定為手動快取、您必須修改共用區來設定。

- 即使儲存虛擬機器（SVM）上未設定及啟用BranchCache、您仍可在共用區上設定「BranchCache」（BranchCache）屬性。

  不過、如果您想要共用區提供快取內容、則必須在SVM上設定及啟用BranchCache。

- 當您將「BranchCache」共用內容新增至共用區時、會保留現有的共用設定和共用內容。

會將BranchCache共用屬性新增至現有的共用屬性清單。如需使用「vserver CIFS共用內容add」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 如有必要、請設定離線檔案共用設定以手動快取：
   a. 使用「vserver CIFS共用show」命令來判斷離線檔案共用設定。
   b. 如果離線檔案共用設定未設定為手動、請將其變更為所需的值：「vserver CIFS共用修改-vserver vserver_name -share-name share_name -offline檔案手冊」
2. 在現有的SMB共用區上啟用BranchCache：「vserver CIFS共用內容add -vserver vserver_name -share -name share_name -share-properties BranchCache」
3. 驗證是否已在SMB共用區上設定「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name share_name」

下列命令可在SVM VS1上的現有SMB共用區「data2」上啟用BranchCache、路徑為「/data2」：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               showsnapshot
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               showsnapshot
                               changenotify
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

在單一SMB共用區上停用BranchCache

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。