# 啟用本機帳戶存取

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/create-local-user-accounts-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟用本機帳戶存取 . . . . . 1
啟用本機帳戶存取總覽 . . . . . 1
啟用密碼帳戶存取 . . . . . 1
啟用SSH公開金鑰帳戶 . . . . . 1
啟用SSH多因素驗證（MFA） . . . . . 2
啟用SSL憑證帳戶 . . . . . 3

# 啟用本機帳戶存取

## 啟用本機帳戶存取總覽

本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。您可以使用「安全登入create」命令、讓本機帳戶存取管理或資料SVM。

## 啟用密碼帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶以密碼存取管理或資料SVM。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

步驟

1. 讓本機系統管理員帳戶使用密碼存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓具有預先定義「備份」角色的叢集管理員帳戶「admin1」、使用密碼存取管理SVM「engCluster」。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

## 啟用SSH公開金鑰帳戶

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

如果您想要在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰驗證的叢集上啟用SSL FIPS模式、則在存取SVM之前、必須先確認主機金鑰演算法受到支援、然後再啟用FIPS。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

| 發行版ONTAP | 支援的金鑰類型 | 不支援的金鑰類型 |
|---|---|---|
| 9.11.1及更新版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 | RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh - ed25519 + ssh - DSS + ssh - RSA |
| 9.10.1及更早版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh編輯25519 | SSH-DSS + SSH-RSA |

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "使用FIPS設定網路安全性"。

步驟

1. 允許本機系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱user_or group名稱-application_application_ -authmethod *auth_method*-role *role_*-comment _comment _」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」使用預先定義的「vsadmin-volume」角色、使用SSH公開金鑰來存取SVM「engData1」：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

# 啟用SSH多因素驗證（MFA）

## 從功能表9.3開始ONTAP 、您可以使用「安全登入建立」命令、要求系統管理員以SSH公開金鑰和使用者密碼登入管理員或資料SVM、藉此強化安全性。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  "修改指派給系統管理員的角色"

- 使用者一律會先經過公開金鑰驗證、再進行密碼驗證。

步驟

1. 需要本機系統管理員帳戶才能使用SSH MFA存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *svm*-user-or group名稱_user_name_-applicationssh -imize-method密碼| publickey -role admin -secute-ime-method密碼| publickey」

   以下命令要求SVM系統管理員帳戶「admin2」（具有預先定義的「admin」角色）、以SSH公開金鑰和使用者密碼登入SVM「engData1」：

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

# 啟用SSL憑證帳戶

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSL憑證來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先安裝CA簽署的伺服器數位憑證、帳戶才能存取SVM。

  產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以稍後使用「安全登入修改」命令新增該角色。

修改指派給系統管理員的角色

> 對於叢集管理員帳戶、憑證驗證僅支援「http」和「ontapi」應用程式。對於SVM系統管理員帳戶、憑證驗證僅支援使用「ontapi」應用程式。

步驟

1. 啟用本機系統管理員帳戶、以使用SSL憑證存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "發佈的手冊頁ONTAP"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin2」使用預設的「vsadmin」角色、使用SSL數位憑證來存取SVM的「engData2」。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

如果您尚未安裝CA簽署的伺服器數位憑證、則必須先安裝該憑證、帳戶才能存取SVM。

產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.